

マイクロコンピュータの基本ソフトウェア

# 実習CP/M®

村瀬康治—著

# 実習 CP/M®

村瀬 康治 著

# CP/M Learning System全3巻の構成

この「CP/M Learning System」全3巻は、次のように構成されています。

入門 CP/M……CP/M がどの様なものであるかを解説し、CP/M を使うための基礎 知識、日常よく使う各コマンドの実習などをやさしく具体的に解説し ます

今まで CP/M については全く知らなかった読者でも,本書により CP/M の概要を理解し、一通り CP/M が使えるようになれるよう配慮されています。

実習 CP/M……CP/M の全コマンドと、そのほとんどすべての使い方を徹底的かつやさしく、具体的に実習しながら解説します。また、CP/M のハードウェアおよびソフトウェアの構成についても解説し、CP/Mの実用例として、CP/Mアセンブラによるマシン語開発の全過程を実習します。本書は、読者が本格的に CP/M を使うようになった場合、CP/M のコマンド・ハンドブックとして、随時参照することになるでしょう。

応用 CP/M……CP/M をさらに深く広く応用する場合についての解説書です。マクロ・アセンブラによるマシン語開発、システム・コール、各種高級言語の使用例、アプリケーションやユーティリティの実行なども、分かり易い実行例に基づいて解説します。さらに CP/M の内部構造、BIOS の詳細など、本格的な CP/M ユーザーとして、いずれは必要となる知識を提供します。

各巻はそれぞれにまとまっていますので、必要に応じてどの巻を手にされても利用することができます.

本シリーズは、CP/M version 2.2 を基にして書かれていますが、旧バージョンである、version 1.4 を使う場合のことを考慮し、共通でないコマンドについては、そのつど注意書きを付け加えてあります。

## 本書「実習CP/M」は

本書は、本書のみで、CP/Mの実用書として活用できるように、すべてのコマンドの、そのほとんどの使い方を実例で具体的に解説しています。よって、既刊「入門 CP/M」と重複する部分も敢えて解説しています(より高度に解説)。

しかし、基本的には「入門 CP/M」の意図する、CP/M の基礎知識は、すでにあるものとして構成されていますので、"これから CP/M を……" という方は、ぜひ「入門 CP/M」も合わせてご覧下さい。

本書は、具体的な実行例リストを、紙面の許す限り、たくさん載せました。これらのリストは、CP/Mユーザーによるキー入力部分と、それに対するCP/Mの応答を、よく対比して読んで下さい。きっと、文章による解説以上の理解が得られることと思います。

また、本書で示されている実行例は、それぞれのコマンドを解説するための、一つの例にすぎず、使い方によって、いくらでもバリエーションが可能です。本書は、そのHow To Useの基本を、わかりやすく提供することを第1の目的としています。

### 著者まえがき

既刊の CP/M シリーズ第1巻「入門 CP/M」は、各方面の多くの方々から、大変好評を頂いており、「早く続巻を出してほしい」という、たくさんのハガキがアスキーに寄せられました。筆者にとって、こんなにうれしいことはありません。なのに、本書「実習 CP/M」の発刊が少し遅れましたことをお詫び致します。

本書は、世の中の CP/M の実用参考書として、中心的役割を果す充実したものにまとめられています。すべてを実例によって、これほど多くの使い方を分かり易く具体的に解説したものは、今まで内外ともにありません。今までのマニュアルや参考書では、触れられていなかったり、ウヤムヤであった高度なコマンドの使い方なども、本書により、実例として読者の前に明らかになることでしょう。今、パーソナル・コンピュータにおいて、日米間のハードウェア・ギャップは完全に埋り、例えば、NEC の PC-8800 や OKI の if 800 Model 30 などを始めとする、日本の第2期のパーソナル・コンピュータとでも言うべき各社の製品は、むしろ先を行っていると言えるでしょう。

しかし、アメリカで次々と生まれる各分野の優れたソフト(最近は、ソーシム社の「スーパーカルク」、マイクロソフト社の「マルチプラン」、マイクロプロ社の「カルクスター」など、ビジネス・ソフトの開発が目につく。いずれも CP/M 上で実行され、今までの内外の同種のソフトに比べ格段に多くの機能がある。)に接し、肌で感じることは、日米間のソフトウェア・ギャップは、"むしろ広がって行くのではないか"という危惧の念です。

筆者は、パーソナル・コンピュータにおけるこのソフトウェア・ギャップを埋める鍵は、CP/Mの普及を置いて他にはないと思っています。CP/M(あるいは CP/M 相当以上の OS)を使いこなせなければ、コンピュータに対する良いセンスを養うことはできないでしょう。一般の DISK BASIC などの、必要最少限で付け足し程度の OS しか持たないものでは、コンピュータを活かした経験はできません。何のためのディスク・システムなのか、もったいない限りです。

現在のアメリカのソフトウェア水準(パーソナル・コンピュータの)は、一般の多くの CP/M ユーザーが支えていると、明言することができます。ごく低価格の学習用マシンを除き、コンピュータを仕事に使っている人は、ほとんどが CP/M をベースにしています。要するに彼等は、コンピュータの基本(まともな OS の意味)の上に立って、BASIC 言語なり、アプリケーションなりを実行しているのです。日本のメーカーが、CP/M の走らない BASIC マシン(ディスク付)を輸出しようとしても、相手にされないと言うのは当然の話なのです。

ソフトウェア・ギャップ……, IC1 個, 抵抗1本の増減を問題にする OEM のエンジニア諸兄は別

として、一般のユーザーが、コンピュータの機種選びに、CPU チップの優劣などを第1の問題にする時代ではありません。もっともっとソフトウェア環境(OS とその上で走るソフトウェア)に目を向けなければならないのではないでしょうか。「日本人は只の金物職人」と思われない為にも…….

しかし、本書、CP/M シリーズに対する反響からも、予想以上に多くの方々が、CP/M (つまりはソフトウェア)に大きな関心を持っていることを知り、この差も近い将来、急加速で追いつくことができると確信しています。

1982年の末までに、日米間の CP/M マシン台数は50万台を軽く突破すると予測されています。本書が、これら多くの CP/M ユーザーから、メインの実用書として愛用されることを願っています。

堅い本なので、"少しでも彩りを"と思い、挿絵を斎藤智子さんに描いていただきました。武蔵野の風景とのことです。

1982年1月 村瀬康治

35	DIR	<b>コマンド・インデックス</b> ファイル名リストアウト・コマンド
43	TYPE	ファイル内容タイプアウト・コマンド
47	REN	ファイル名変更コマンド
52	ERA	ファイル削除コマンド
60	SAVE	メモリ内容ディスク・セーブ・コマンド
67	USER	ユーザー・エリア移行コマンド
71	TATE	ファイルや周辺装置の設定および状況報告プログラム
86	PIP	周辺装置間のデータ転送プログラム
127	ED	テキスト・エディタ
140	ASM	8080アセンブラ
150	LOAD	HEXファイル➡COMファイル変換プログラム
153	TOO	8080デバッガ
164	DUMP	ディスク・ファイルの16進ダンプ・プログラム
165	SUBMIT	バッチ処理プログラム
C1097A-124		

CP/Mシステム生成プログラム

CP/Mシステム・リロケート・プログラム

SYSGEN

MOVCPM

# 目次

		Learning System 全3巻の構成 ·······(	
		「実習 CP/M」は(	
著	者ま	えがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4)
		1 英 CD/Max 以内 ア様氏	-1
	×	1章 CP/Mのハードウェア構成—————	_1
1	. ļ	最も基本的なハードウェア構成3	
1	. 2	周辺装置の拡張・・・・・・・4	
		ディスク・ドライブ4	
		ディスク以外の周辺装置	
		〈ロジカル・デバイス,フィジカル・デバイス〉5	
		10バイトについて7	
	+	2章 CP/Mのソフトウェア構成—————	9
		24 01/11/7////	J
2	. 1	CP/Mシステムの構成11	
2	. 2	CP/Mの動作の流れ	
		〈ビルトイン・コマンドとトランジェント・コマンド〉14	
2	. 3	システム・ディスケット16	
2	. 4	CP/M起動のメカニズム19	
2	. 5	アドレス 0H~FFHのCP/Mが使用するエリアについて21	
=	- <b>-</b>		07
兲	(省)	のはじめに	-27
	身	と習に使用する2枚のディスケットについて27	
		コグイン・ディスク, プログラム・ディスクと	
		アクセスされるディスクについて28	

;	コマンド一般形で使用する記号について29	
5	本書のリストに使用する文字の字体について30	
	コントロール・キーによるライン・エディッティング機能について3	0
(	CP/Mのエラーについて32	
*	3章 ビルトイン・コマンド徹底実習————	-33
3.1	DIR(ファイル名リストアウト・コマンド)35	
3.2	TYPE (ファイル内容タイプアウト・コマンド)43	
3.3	REN (ファイル名変更コマンド) ·············47	
3.4	ERA (ファイル削除コマンド) ·······52	
3.5	SAVE (メモリ内容ディスク・セーブ・コマンド)60	
3.6	USER (ユーザー・エリア移行コマンド)67	
*	4章 トランジェント・コマンド徹底実習――――	-69
4.1	STAT (ファイルや周辺装置の設定および状況報告プログラム)71	
4.2	PIP(周辺装置間のデータ転送プログラム)86	
	PIPパラメータ99	
	PIPの特別デバイス・・・・・・・124	
4.3	ED (テキスト・エディタ) ······127	
4.4	ASM (8080アセンブラ)140	
	アセンブリ・ソース・ファイルの書き方144	
4.5	LOAD (HEXファイル⇒COMファイル変換プログラム) ·······150	
4.6	DDT (8080デバッガ)153	
4.7	DUMP (ディスク・ファイルの16進ダンプ・プログラム)164	

4.	8	SUBMIT	(バッヲ	-処理プロ	グラム)	165				
4.	9	SYSGEN	(CP/M	システム	生成プログラ	ラム)	170			
4.	10	MOVCPN	И(CP/N	Mシステム	・リロケート	・プログラム)・		173	3	
	*	5章	CP/	MEL	るマシン記	語開発実習-		9		-183
5.	1	作成する	プログ	ラムの目的	扚	185				
5.	2	フローチ	・ヤート	の作成		186				
5.	3	アセンフ	゛リ・ソ	ース・ファ	アイルの作成	<b>ጀ·····</b>	190			
5.	4	ソース・	ファイ	ルのアセン	ンブル	192				
5.	5	DDTによ	こるデハ	ベッグ	1	94				
5.	6	COMフ	アイルを	を作り、総	合テスト	197	7			
100										
著	者落	書き								209

# 実習一覧●

DIR (ファイル名リストアウト・コマンド)	
実習 1 DIRx: ······	35
実習 2 DIRx:filename.ext······	37
実習 3 DIRx:filematch ·······	38
TYPE(ファイル内容タイプアウト・コマンド)	
実習 TYPEx:filename.ext ······	43
REN(ファイル名変更コマンド)	
実習 RENx:新filename.ext= 日filename.ext······	47
ERA (ファイル削除コマンド)	
実習 1 ERA_x:filename.ext ······	52
実習 2 ERA_x:filematch······	54
SAVE(メモリ内容ディスク・セーブ・コマンド)	
実習 SAVEnx:filename.ext·····	60
USER (ユーザー・エリア移行コマンド)	
実習 USERn·····	68
STAT (ファイルや周辺装置の設定および状況報告プログラム)	
実習 1 STAT ······	72
実習 2 STAT_x·······	73
実習 3・a STAT_x:filename.ext ······	
実習 3・b STATx:filename.ext \$ S ·······	
実習 4・a STAT_x:filematch······	
実習 4 · b STAT_x:filematch\$S······	
実習 5 STAT_x:filename.ext_\$ atr ······	75
実習 6 STATx:filematch\$ atr ······	
実習 7 STAT_DEV: ·····	79
実習 8 STATVAL:	80

	実習 9	STAT_logdev:=phydev:
	実習10	STAT_JUSR:
	実習11	STAT_x:DSK:
	実習12	STAT_x:=R/0
PI	P(周辺	装置間のデータ転送プログラム)
	実習1	PIP88
	実習2	PIPd:=s: { filename.ext
	実習 3	PIP_d:newname.ext=s:filename.ext91
	実習 4	PIP_CON:=s:filename.ext ·····91
	実習5	PIP_PUN:=s:filename.ext ·····92
	実習6	PIPLST:=s:filename.ext93
	実習7	PIP_d:filename.ext=RDR:94
	実習8	PIPtxdev:=rxdev:         95
	実習9	···s:filename1.ext, s':filename2.ext, s''. filename3.ext, ······96
	実習10	[B]パラメータ ······100
	実習11	[Dn]パラメータ・・・・・・102
	実習12	[E]パラメータ103
	実習13	[F]パラメータ・・・・・104
	実習14	[Gn]パラメータ・・・・・・106
	実習15	[H]パラメータ106
	実習16	[1]パラメータ・・・・・・109
	実習17	[L]パラメータ110
	実習18	[N]パラメータ111
	実習19	[0]パラメータ・・・・・・113
	実習20	[Pn]パラメータ・・・・・・117
	実習21	[Q文字列へZ]パラメータ118
	実習22	[S文字列^Z]パラメータ118
	実習23	[R]パラメータ・・・・・・118
	実習24	[Tn]パラメータ119
	実習25	[リ]パラメータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

	<b>美省2b</b>	[V]/\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \tag{120}
	実習27	[W]パラメータ121
	実習28	[Z]パラメータ・・・・・・121
ED	(テキスト	・エディタ)
	実習1	新ファイルの作成130
	実習 2	既存ファイルのエディット・・・・・・130
	実習 3	Nコマンド ······135
	実習 4	Wコマンド······136
ASM	1 (8080	アセンブラ)
	実習1	ASM_x:filename 142
	実習 2	ASMfilename.shp 142
LOA	D (HE	EXファイル→COMファイル変換プログラム)
	実習 L(	DAD_x:filename·····150
DDT		デバッガ)
		DDT156
		DDT_x:filename.ext ······156
	実習3	DDT内全コマンド・・・・・・156
DUN	IP(デ	ィスク・ファイルの16進ダンプ・プログラム)
	実習 DI	JMP_x:filename.ext ······164
SUB	MIT (	バッチ処理プログラム)
	実習1	SUBMIT_subfile 165
	実習2	SUBMIT_subfile_p1_p2_p3
SYS	GEN (	(CP/Mシステム生成プログラム)
	実習 シ	·ステム・ディスクのコピー······170
MOV	VCPM	(CP/Mシステム・リロケート・プログラム)
		MOVCPM_ss_*
	実習2	BIOSの変更・システムの組み込み・・・・・180





#### 1.1 最も基本的なハードウェア構成

CP/M を走らせるために必要な最小限のハードウェア構成を次に示します.

(1) 8080, 8085, Z80系の CPU を持つコンピュータ本体。

CP/M に、それぞれの CPU に対するバージョンがあるわけではなく、8080用に書かれたものですが、8085、Z80は8080のマシン語に対して、アッパー・コンパチブルですから、そのまま使用できます。6502、6809など、他の CPU には、"Z80カード" などのハードウェア・オプションが必要となります。




Figure-1.1.1 CP/Mマシンのハードウェア構成と周辺装置の拡張

#### CP/Mのハードウェア構成

RAM はアドレス 0 Hから連続していなければならず、最小で20 Kバイト、実務には48 Kバイト程度は必要です。

- (2) コンソール (キーボード付きの CRT ターミナル). または、それの代用となるもの (VRAM など).
- (3) フロッピー・ディスク・ドライブ (ディスク・コントローラを含む). 標準ドライブとしては8インチ片面単密度ですが, 両面倍密度やミニフロッピー・ディスク, あるいはハード・ディスクなど, いずれでも使用できます. ドライブの数は1台でも CP/M を 走らせることはできますが, ディスク・システム (フロッピー・ディスクの場合) は, CP/M に限らず汎用機としての実務には2台以上でないと能率が上らず,仕事にならないでしょう.

以上挙げた(1) (2) (3)が最も基本的な CP/M マシンの構成であり、Figure-1.1.1 の点線内がその最小構成を示しています。この構成でも、コンピュータのメモリ容量さえ十分であれば、CP/M のもとで走るほとんどのソフトウェアが実行可能です。

#### 1.2 周辺装置の拡張

CP/M マシンは、一般の BASIC マシンでは不可能であった多種多様な周辺装置を、簡単な操作で取り扱うことができます。

周辺装置の扱いについては、「PIP コマンド」と「STAT コマンド」に深く関係しますので、詳細はそれぞれのコマンドの項で解説しますが、ここでその概要について述べておきましょう。

#### ディスク・ドライブ

ディスク・ドライブの種類は、ミニフロッピー・ディスクから大容量のハード・ディスクまで、片面、両面、密度など、どのような規格のものでも使用可能です。接続可能なドライブ数は16台 (CP/M Version1.4 は 4 台) までです。 1 ドライブ当り、CP/M がコントロール可能な最大容量は 8 Mバイトですが (CP/M Version2.0 以上)、フィジカルなドライブ数を減らして 1 台のドライブの容量を増すことは可能であり、例えば、ハード・ディスクを 1 台のみ接続する場合には、最大128 Mバイトの容量のものまでコントロール可能になります(1 つのディスクを、A:、B:、C:、……に分割して使用する。16台× 8 M=128M)。 但し、1 つのファイル長はやはり 8 Mバイト以下でなくてはなりません。

雑誌などの CP/M の記事に、時々「CP/M はファイルの容量不足」ということが書かれることがありますが、何と比較しているのでしょうか。 CP/M は Version2.0 (1979年発売、現在は2.2である.)から、1ファイル最大8Mバイトの容量を持つことができるのです。 但し、ファイルは別のドライブにまたがって作ることはできません、フロッピー・ディスクの容量の小さいものを使用している

場合は、そのドライブの最大容量が1ファイルの最大容量となりますので、制約を受ける場合もあるでしょう(CP/M の次の Version からは、1ファイル64Mバイトに拡張され、異なるドライブ上のファイルとのチェインが可能となる)。

ディスク・ドライブを複数台接続する場合、同機種のものでなくてもかまいません。例えばミニと 8 インチ・フロッピー・ディスク、それにハード・ディスクの 3 種類を Figure-1.2.1 のように使うこともできます。 実際に、4 台のミニフロッピーと 4 台の 8 インチ・フロッピーを同時にコントロールできるように作られているパーソナル・コンピュータもあります。

#### 各種のディスク・ドライブが同時に接続可能です.

例えば、このようなドライブ名の割り付けをすることも、BIOS の書き方により 自由にできる。 A: B: C: D: E:

パーソナル・コンピュータ本体に組み込みの 増設用の8インチ・ ミニフロッピー・ディスク 特別に増設した 大容量のハード・ディスク

Figure-1.2.1 各種ディスク・ドライブを同時に接続

#### ディスク以外の周辺装置〈ロジカル・デバイス,フィジカル・デバイス〉

周辺装置には大きく分類して4種の "ロジカル・デバイス" があり、そのそれぞれに対して、さらに4つの "フィジカル・デバイス" を任意に割り当てることができます。つまり計16種の周辺装置を、常時接続して取り扱うことが可能なのです。ロジカル・デバイスの4つのグループの、それぞれの意味を次に示します。

- \*CON: "というロジカル・デバイス名で代表される, コンソールに類する4種類のコンピュータとの対話用入出力装置、(TTY: CRT: BAT: UC1: )
- \*RDR:"というロジカル・デバイス名で代表される、紙テープ・リーダなどに類する4種類の入力装置。 (TTY: PTR: UR1: UR2: )


- "LST:" というロジカル・デバイス名で代表される,プリンタなどのリスト装置に類する4種類の出力装置。 (TTY: CRT: LPT: UL1: )

以上の 4 × 4 = 16種類の周辺装置を取り扱うことができます。()内のフィジカル・デバイスは、それぞれ、TTY とか PTP とか LPT などの記号名で呼ばれますが、それらの実際の装置が、テレタイプであり、ペーパーテープ・パンチャであり、ライン・プリンタである必要はありません。例えば記号名が"TTY"であっても、ハードウェア、ソフトウェア共に接続が可能であれば、高速の CRTターミナルを接続してもよいし、電話線を使って交信する、モデムを接続してもよいのです。

モデムを使用する場合は "RDR:" の1つに、その受信部を設定し、"PUN:" の1つにその送信部を設定する場合もあるでしょう。これらフィジカル・デバイスのポート形式は、セントロニクス規格、RS-232 C、IEEE-488など、ユーザーの要望に合わせて自由であり、それらの I / O ルーチンを BIOS に設けておけば、どんな装置でも CP/M マシンの周辺装置として取り扱うことが可能になります。

このように CP/M マシンは、周辺装置とのインターフェイスさえ設ければ、完備されたデータ転送用のコマンド (PIP) を使って、多くの周辺装置とのデータ転送が自由に行えるのです。

周辺装置の割り付けに関しては、第4章の「STAT コマンド」の項を、データ転送に関しては「PIPコマンド」の項を必読下さい。



CP/Mが直接に呼ぶことができるのは、CON:、RDR:、PUN:、LST:の4つのロジカル・デバイスであり、ユーザーは事前に、STATコマンド、あるいはI/Oバイト操作などで、各ロジカル・デバイスに対して、それぞれのフィジカル・デバイスを指定しておいてから、目的の装置とのデータ転送を行う、但しPIPコマンドではフィジカル・デバイスも直接呼べる。フィジカル・デバイス名は特に意味はなく、\*TTY\*であっても、実際にTTYである必要はなく、BIOSの書き方次第で、ユーザーの必要とするポート形式を自由に当てはめればよい、パーソナル・コンピュータ用のCP/Mは、すでに何種類かの入出力ポートがサポートされているものが多い。

Figure-1.2.2 ロジカル・デバイスに対するフィジカル・デバイスのアサイン(割り当て)

#### 10 バイトについて

アドレス03Hの1バイトは "IO バイト" と呼ばれ、前述の Figure-1.2.2 に図示されている、各ロジカル・デバイスに対するフィジカル・デバイスの割り付けを、通常用いる STAT コマンドを使用せずに、直接この "IO バイト" を操作することにより行うことができます。実は、STAT コマンドによるフィジカル・デバイスの割り付け(第4章「STAT コマンド」の項、「実習⑨」を必読)とは、STAT コマンドを介して、この IO バイトを操作することに他ならないのです。

STAT コマンドにより、IO バイトの値が変化する実例を次に示しましょう。

```
A>STAT DEV: / ----イニシャル時のアサイン状況を見る
CON: is TTY:
RDR: is TTY:
                 各CP/Mマシンによって異なるが、例えば
                 このように割り付けられていたとする。
PUN: is TTY:
LST: is TTY:
A>DDT/ ----DDTを起動.
DDT VERS 2.2
-D3,31----アドレス03Hを見る.
0003 00 . --- "00" であった、Figure-1.2.4表を参照。
-^C ---_ DDTを終る.
A>STAT RDR:=PTR: / ----RDRにPTR:をアサインする.
A>STAT PUN:=PTP:/ ----PUN CPTP:をアサインする.
A>STAT DEV: / ---- 現在のアサイン状況を見る.
CON: is TTY:
RDR: is PTR:
                  - この2つが先ほどアサインされたもの。
PUN: is PTP:
LST: is TTY:
A>
A>DDT / -----DDTを起動.
DDT VERS 2.2
-D3.3 / ---- アドレス03Hの変化を見る.
0003 14 · -- - "00"→"14" に変化している。Figure-1.2.4表を参照
       ----DDTを終る.
-^C ---
A>
```

Figure-1.2.3 STAT コマンドによるフィジカル・デバイスの割り付けで、変化する IO バイトの例。

上記の操作で、IO バイトが00→14と変化しました.この意味は次の表により明らかになるでしょう.

	LST:	PUN:	RDR:	CON:	ロジカル・デバイス名
	bit bit	bit bit 5 4	bit bit	bit bit	IOバイト(アドレス03H) の bit ポジション
	[0 0] TTY:	[0 0] TTY:	[0 0] TTY:	[0 0] TTY	
[バイナリ・データ]	[0 I] CRT:	[0 I] PTP:	[0 I] PTR:	[0  ] CRT:	
フィジカル・デバイス名	[I 0] LPT:	[I 0] UPI:	[I 0] URI:	[I 0] BAT:	
	[   ]   UL :	[      ] UP2:	[       ] UR2:	[I I] UCI:	
Figure-1.2.3の例で, IOバイト=14Hになる理由	0 0 (TTY:)	0 I I (PTP:)	0 I (PTR:)	0 0 4 (TTY:)	

Figure-1.2.4 IOバイトにおけるロジカル・デバイスとフィジカル・デバイスの表現

この IO バイトの操作により、各種周辺装置の選択はSTAT コマンドに依らず、ユーザー・プログラムの中で自由に行うことができます。例えば、「UR1:と UR2:の両RDR:入力ポートを監視しながら、入力のあった方からデータを受けとり、ディスクにファイルし、ファイル終了後その内容を今度は、PTP:とUP1:の両出力ポートに順に送り出す。」というような仕事も、アドレス03Hのデータを任意に変えることにより、ユーザー・プログラムで自動的に行わせることができるのです。





本章は CP/M の内部について、ある程度理解していただくために、CP/M の構造、メモリマップ、ディスケット上の CP/M システム、CP/M 起動のメカニズムなどについて、その概要を解説します。

本章の内容は、CP/M上で各種高級言語を使ったり、ワード・プロセッサやビジネス・プログラムなどのアプリケーション・プログラムを実行するだけであれば、さほど必要な知識ではありません。しかし、アセンブラで書かれたソフトウェアを開発したり、CP/MのBIOSを変更して、新しいCP/Mシステムを作成しようとする場合などは、本章での知識が必要になってきます。

#### 2.1 CP/Mシステムの構成

通常 "CP/M システム" と呼ぶ場合、"システム" とはハードウェアの "装置" を指すのではなく、CP/M の "OS" (オペレーティング・システム) のことを言います。

CP/M システムは次の4つのモジュールから構成されています。

#### BIOS (Basic I/O System)

マシンのハードウェアと、CP/Mとの入出力に関するインターフェイス部、

#### BDOS (Basic Disk Operating System)

ディスクのファイル管理などを行うCP/Mの心蔵部。

#### C C P (Console Command Processor)

キーボードからのコマンド入力を解釈実行する部分.ビルトイン・コマンドはこの中に含まれている.

#### T PA (Transient Program Area)

トランジェント・プログラムやユーザー・プログラムがロードされるエリア。

以上の4つのモジュールがメモリ上の所定の位置に配置され、CP/Mのすべての働きがコントロールされているわけです。では具体的にどのようなメモリマップになっていて、各部はどのような働きをするのでしょう。その様子を Figure-2.1.1 に示します。

Figure-2.1.1 の各部の実アドレス値は、58K CP/M の場合の値ですが、これはそれぞれのコンピュータの使用可能メモリ容量により、この図で示されている CC00H ~ E7FFH 間のシステム部が前後にリロケートされ、通常は、許される最高位アドレスに設定されます(リロケートについては、第4章の「MOVCPM コマンド」を参照)。

CP/M サイズの大小による違いは、TPA と呼ばれるユーザー・プログラム・エリアが、広いか狭いかだけの問題であり、CP/M の基本動作には何の違いもありません。しかし、ユーザー・エリアは広い方が良く、例えば White Smith 社のCコンパイラのように大きなプログラムになると、\*59Kバ




Figure-2.1.1 CP/Mシステムの構成

イト CP/M 以上で使うように"などと指示があったりします。プログラムによっては注意が必要です。基本的には、CP/M サイズは最小20 Kバイト (BIOS の終りが 4 FFFH) から、最大64 Kバイトまで任意の大きさに設定することができます。

これらの CP/M サイズの関係を図示したものを Figure-2.1.2 に示します.




Figure-2.1.2 CP/Mのメモリ・サイズによる比較

#### 2.2 CP/Mの動作の流れ〈ビルトイン・コマンドとトランジェント・コマンド〉

CP/M が何らかのコマンドを実行する場合,その内部の流れはどうなっているのでしょう. 簡単な例として、ビルトイン・コマンドである "TYPE" コマンドを例に解説しましょう.


TYPE マンドは、6つのビルトイン・コマンドの内の1つで、ディスク上の任意のアスキー・ファイルをコンソールにタイプアウトします。

ここで、DUMP プログラムのアセンブリ・ソース・ファイルである "DUMP ASM" をタイプアウトする実行例を Figure-2.2.1 に示します。下線部をキーインし "】" でリターンすると、以下のリストがコンソールに表示されます。実行が終ると、自動的に CP/M にもどり、再び "A>" のプロンプトが出力されています。

```
A>TYPE DUMP. ASM /
        FILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
        COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
        DIGITAL RESEARCH
        BOX 579, PACIFIC GROVE
        CALIFORNIA, 93950
        ORG
                 100H
BDOS
        EQU
                 0005H
                         DOS ENTRY POINT
CONS
        EQU
                         READ CONSOLE
                 1
TYPEF
        EQU
                 2
                         TYPE FUNCTION
                         BUFFER PRINT ENTRY
PRINTF
        EQU
                 0
BRKF
        EQU
                         BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
                 11
OPENE
        EQU
                         FILE OPEN
                 15
READF
        EQU
                 20
                         : READ FUNCTION
        FIXED MESSAGE AREA
SIGNON: DB
                 'FILE DUMP VERSION 1.44'
OPNMSG: DB
                 CR, LF, 'NO INPUT FILE PRESENT ON DISK$'
         VARIABLE AREA
IBP:
        DS
                         INPUT BUFFER POINTER
                 2
OLDSP:
        DS
                 2
                         ENTRY SP VALUE FROM CCP
        STACK AREA
                         RESERVE 32 LEVEL STACK
        DS
                 64
STKTOP:
;
        END
A>
```

Figure-2.2.1 TYPEコマンドでタイプアウトされたDUMPプログラムのソース・ファイル

さて、この TYPE コマンドが実行される場合の「キーボードからコマンドの入力  $\Rightarrow$  ディスク上のファイル "DUMP ASM" の内容の読み出し  $\Rightarrow$  スクリーンへの表示」 CP/M 内部の流れを、 BIOS、 CCP、 BDOS の 3 つのモジュールに関して図示解説したものを Figure-2.2.2 に示します。



- ① キーボードからのコマンド・ライン "TYPE DUMP.ASM " がBIOS を通してCCP に送られる.
- ② CCP は送られてきたコマンド・ラインを解読し、制御をCCP内組み込みの "TYPE" プログラムに渡す、 TYPE プログラムはディスク上のファイル "DUMP.ASM" を読み出すために、ディスクの操作を BDOS に依頼する。
- ③④ BDOSはディスク・ドライブのハードウェアに直結したBIOS部を通してディスクをアクセスし、ファイル内容をメモリに読み込む。
  - ⑤ メモリに読み込まれたファイルの内容は、BIOSを通して逐次スクリーンに出力される。
- 注) 上記は基本的な流れを示したもので、補助的な詳細は略してあります。

Figure-2.2.2 ビルトイン・コマンド(\*TYPE DUMP. ASM\*)が実行される場合のCP/M内部の流れ

Figure-2.2.2 の例は CCP モジュール内に常駐しているビルトイン・コマンドを取り上げていますが、トランジェント・コマンドや他のアプリケーション・プログラムなどの場合には、CCP はまず、実行しようとするプログラムをディスク上から捜し出し、TPA にロードしなければなりません。目的のプログラムが見つかって、100Hからのメモリへのロードが終り、制御をそのプログラムに渡せば(ロ

#### CP/Mのソフトウェア構成

ードし終った後、CCP は直ちに 100H にジャンプする) CCPの役目は終ります。もし長いプログラムであれば、CCP のエリアに侵入し、そこを破壊して使ってもいいのです。例えばトランジェント・コマンドの DDT は、最終的には CCP のエリアにオーバー・ライトされるのです。第4章の「DDT コマンド」を参照。

#### 2.3 システム・ディスケット

システム・ディスケットとは、 $^*$ CP/M システム'' が記録されており、そのディスケットをドライブAに挿入し、リセット・ボタンや IPL ボタンを押すことにより CP/M を起動できるディスケットのことを言います。

ここでは CP/M の基礎知識として、このシステム・ディスケット上にどのように CP/M が記録されているのか、そのフォーマットについて解説しましょう。

ディスクについては、8インチ片面単密度の標準ディスケットを代表して取り上げますが、両面倍 密度やミニフロッピー・ディスクの場合も、ディスクの両サイドを使ったり、トラックやセクタの数 が増えたり減ったりするだけで、基本的には全く同じ考え方です。

Figure-2.3.1 にシステム・ディスケットのフォーマットを示します.




Figure-2.3.1 CP/Mシステム・ディスケットの記録状態

図はディスケットの裏面(ラベルの貼ってない側)を示しています。ディスクは矢印の向きに毎分360回転し、リード/ライト・ヘッドは紙面に垂直に長円形のヘッド・ウィンドウを通してディスク表面に接触します。実際の動作は、ヘッド自身が動くのではなく、ヘッドはディスク表面からわずかに離れて固定されており、リード/ライトを行う時に、ヘッドの反対側からヘッド・ロード・アームに付いているフェルトのパットで、ポリエステル・フィルムのやわらかいディスクをヘッドに押し付けます。このことを "ヘッド・ロード" と言います。

また、<u>両面のミニ</u>フロッピー・ディスクの場合は、ディスケットを挿入してフタを閉じた時点で、 両サイドともヘッドがディスク表面に接触する(ロード状態)構造のものもあります。その場合には、 電源が入っていれば常にディスクが回転しているのではなく、ディスクがアクセスされるごとに、回 転・停止をくり返します。

さて、図の77本のトラックの内、最外周の 2本(トラック00と01)に CP/M システムは記録されています。このトラックのことを "システム・トラック"と呼びます。トラック 2本分のメモリ容量は、 $128\times26\times2=6656$ バイトであり、標準 CP/M ディスクのフォーマットを採用する場合には、BIOS部を含む CP/M 全システムは約6.5Kバイト以内に収める必要があります。但し、ディスケットの互換性を考慮しなければ、何も 2本のトラックに無理して詰め込む必要はなく、システム・トラックの本数は任意に設定可能であり(CP/M に付属の "DISKDEF" LIB"という特別のプログラムを利用して行う)、BIOSをユーザーの仕様によっては、さらに大きく拡張することもできます(標準ディスケットは、その互換性こそ、第1の存在理由なので、誰もそんなことはしませんが)。

2本のシステム・トラックの1番最初のセクタ(トラック00、セクタ01)には、128バイト以下のコールド・ブート・ローダ(コールド・スタート・ローダなどとも呼ぶ)と呼ばれる特別なプログラムが入っています。このコールド・ブート・ローダは、2本のシステム・トラック全体を読み出すと同時に、その読み出された CP/M システムをメモリ上の所定のアドレスにロードする重要な働きをします。

2本のシステム・トラックに続く3番目のトラック(トラック02)も特別のトラックであり、ディスク上の各ファイルの住所録とでも言うべき "ディレクトリ" の格納トラックになっています。8インチの標準ディスケットの場合、ディレクトリ・エリアにはこのトラック02の内、16のセクタを当てています。

#### スキュー(セクタの飛び越し読み書き)

たいていの DOS がそうであるように、CP/M も回転しているディクス上のデータを、少しでも 高速にリード/ライトできるように、セクタの飛び越し読み書き ("スキュー" と呼ぶ) を行っています。もし、"スキュー"がなく、セクタを1、2、3……と順序通りリード/ライトする場合には、セクタ1をリード/ライトして、そのデータをコンピュータ内部で処理し、次のセクタ2をリード/ライトしようとしても、セクタ2はすでに通り過ぎており、もう1回転待たなければなりません。

CP/Mシステム

これでは、ディスク1回転につき、1セクタしかリード/ライトすることができず、ディスク・アクセスのスピードはたいへん遅くなってしまいます。

これを解決する手段として、1セクタのリード/ライトにおけるコンピュータ内部での処理時間分のセクタの回転を見送り、見送った次に来るセクタを、ロジカル的な next セクタとすれば、1回転に何セクタもリード/ライトすることができ、最大のパフォーマンスが得られることになります。8インチの標準ディスケットの場合、このスキュー・ファクタは6であり、6セクタごとに飛び飛びにリード/ライトされています。よってトラック02のディレクトリ・エリアもこのスキュー通りに記録され、具体的にディレクトリが記録されるセクタは、

1, 7, 13, 19, 25, 5, 11, 17, 23, 3, 9, 15, 21, 2, 8, 14

の順に計16セクタが当てられています $(21 \rightarrow 2 \text{ or } 5)$ に、6 セクタごとでない箇所もあります)。実際にこのトラック02の、セクタ01と07をユーティリティー・プログラムのセクタ・ディスプレイでダンプしたものが、第3章「DIR コマンド」の項の Figure-3.1.16 に示してありますので参照して下さい。

ディレクトリ・トラックであるトラック02の、ディレクトリとして使用する16のセクタ以外のセクタと、最終トラックであるトラック76までは、ユーザー・ファイルの格納エリアであり、CP/Mの各種トランジェント・コマンド・ファイルやユーザーの各種ファイルなどが記録されます。

以上述べた 8 インチの標準ディスケットのフォーマット一覧表をFigure-2.3.2 に示します。

(8インチ片面単密度、77トラック/ディスク、26セクタ/トラック、128バイト/セクタ)

トラック#	セクタ#	用 途
	0 1	コールド・ブート(コールド・スタート)・ローダ
0 0	0 2 ~ 1 7	CCP—Console Command Processor
	18~26	BDOS - Basia Diak Operating System
0.1	0 1 ~ 1 9	BDOS—Basic Disk Operating System
0 1	20~26	BIOS—Basic Input Output System
0 2	1,7,13,19,25,5,11,17, 23,3,9,15,21,2,8,14	ディレクトリ
0 2	上記以外	
0 3	A ##	ユーザー・ファイル
7 6	全部	

Figure-2.3.2 8インチ標準ディスケットのフォーマット

#### 2.4 CP/M起動のメカニズム

CP/M を起動するのは非常に簡単です。システム・ディスケットをドライブA:に挿入し、リセット・ボタン(あるいは IPL ボタンなど)を押すことにより、直ちにディスクのシステム・トラックに格納されている CP/M システムが読み出され、メモリにロードされ CP/M が起動します。

日常, 当り前のこととして何気なく行っているこの "起動" のメカニズムを理解することは, これから行う, すべての CP/M コマンドの実習を始める前知識としても意味のあることです.

では、リセット・ボタンなどで CP/M が起動する、一般的な CP/Mマシンの場合について解説しましょう。


起動のメカニズムは大きく分けて Figure-2.4.1  $\sim 2.4.3$  に図示する, 3 つのステップが連続して実行されます

#### (STEP I)

イニシャル・プログラム・ローダの助けを借りて、トラック00, セクタ01上のコールド・ブート・ローダをメモリ上にロードする.


#### (STEP 2)

メモリ上にロードされたコールド・ブート・ローダが働き出し、 トラック00と01の2本のトラック上のCP/Mシステム全部を、 所定のメモリにロードする。



CP/Mシステム全体をメモリにロードするに必要な小さな プログラム(I28バイト以下)を、外部のROMによってディスクからロードする。

Figure-2.4.1 起動のメカニズム(STEP 1)




外部ROM のコントロールは切り離し、CP/M自身が持っていたコールド・ブート・ローダにより、CP/M全体をメモリにロードする。

Figure-2.4.2 起動のメカニズム(STEP 2)

#### (STEP 3)

CP/Mシステム全体のロードが終了すると、コントロールはコールド・プート・ローダからCP/Mに移り、CP/Mが完全に起動する.



CP/M が完全に起動すると、BIOS を通してコンソールに プロンプト \*A > " が出力され、キー入力待ちになる。

Figure-2.4.3 起動のメカニズム(STEP 3)

#### STEP1

システム・ディスケットをドライブAに挿入し、リセット・ボタンを押すと、その時に限りアクティブ(常時はメイン・メモリのアドレス空間には存在しない――存在しているマシンもあるが――)になる IPL(イニシャル・プログラム・ローダ)が働き、システム・ディスケット上のトラック00、セクタ01の128バイトのデータを読み出し、アドレス 0H からメイン・メモリにロードします(このロード・アドレスは、コンピュータによって異なります。例えば PC-8001 CP/M の場合は、C000Hから)。この128バイトには、"コールド・ブート・ローダ"と呼ばれる短いプログラムが書かれており、これが CP/M を起動させるためのメイン・プログラムになるのです。

#### STEP2

トラック00, セクタ01の1セクタに収まっていたプログラムをメイン・メモリにロードし, 制御をそのプログラムであるコールド・ブート・ローダに渡せば, IPL はディスエーブルになり, メモリ空間には存在しなくなります (常駐しているマシンもある).

IPLから制御を引き継いだコールド・ブート・ローダは、直ちに自分自身の入っていたセクタを除く、トラック00と01の2本のトラック全体を読み出し、所定のアドレスにロードする作業を始めます。CP/Mのメモリ上の始発点である CCP の先頭アドレスから順に、メイン・メモリにロードして行き、2本のシステム・トラック全体を無事にロードし終ったことを確認すると、コールド・ブート・ローダは、BIOS 部の先頭に位置する "BOOT" のエントリ・ポイント (第4章 Figure-4.10.8 参照) にとび込んで、その役目を終ります。

#### STEP3

BIOSの先頭のエントリ・ポイント "BOOT" に引き継がれた制御は、スクリーンのオール・クリア、CP/M オープニング・メッセージ の出力、それに各 I/Oポートのイニシャライズなどを行ない、Figure-2.5.2 に示すアドレス OH のウォーム・ブートと、OSHO BDOS ヘエントリするための各ベクトルを書き込んだ後、CCP ヘジャンプします。

CCP は、コンソールへ CP/M プロンプト "A>" を出力をしたのちキーボードのスキャンを開始します。これで完全に <math>CP/M が起動し、すべてのコマンドを受け付ける準備が整ったわけです。

#### 2.5 アドレス0H~FFHのCP/Mが使用するエリアについて

CP/M のユーザー・エリア (TPA) は、Figure-2.4.3 にも示したように、アドレス100Hから始まっています。では一体 0H から FFH までの256バイトは何に使われているのでしょう。

この256バイトは、"システム・エリア"とか"システム・スクラッチ・エリア"などと呼ばれており、CP/Mが働くために、なくてはならないワーク・エリアになっています。

その内部の様子を Figure-2.5.1 に示します。この中で色が付いている部分が、CP/M の動作上なくてはならない命令やデータやバッファであり、その他の部分は現在の CP/M (Version 2.2) では使われていません。必要であれば、ユーザー・プログラムで使用してもかまいません。




Figure-2.5.1 CP/Mが使用するスクラッチ・エリア(0H~FFH)のメモリマップ

もう少し詳しく解説しましょう。参考のために、CP/M が起動した直後の  $0000H \sim 00FFH$  のメモリの内容を Figure-2.5.2 にダンプリストとして示します。

CP/Mの起動の際、初期設定されるのはこの部分だけである。 その他の部分のデータは意味はない。																	
					/						,	ルド	ブー	۲.۵	]-9	の残り	DIE.
0000	C3	03	BA	00/	00	C3	06	AC	16	33	OE	02	06	04	79	CD	y.
0010	2A	00	15	CA	00	BA	06	00	OC	79	FE	18	DA	OF	00	3E	*
0020	53	D3	E8	DB	EC	OE	01	C3	OC	00	D3	EA	CD	41	00	3E	S
0030	88	BO	D3	EB	DB	EC	<b>B7</b>	F2	41	00	DB	EB	77	23	C3	34	
0040	00	DB	E8	E6	9D	C8	1D	C2	02	00	32	80	00	2F	D3	FF	
0050	C3	50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Charles a	101100	-			.P
0060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF	EA		
0070	E2	FB	02	32	32	00	OA	00	50	BD	91	BB	31	BD	D6	BA	22P1
0080	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
OODO	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
OOFO	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	2F	00	12	00	

# 00H~02H (ウォーム・スタート・ベクトル)

この 3 バイトは、ウォーム・スタートの入口へ導く、 BIOS 部先頭のジャンプ・ベクトルへのジャンプ命令が書き込まれています(Figure-4.10.8 の BIOS ジャンプ・ベクトル付近のリストを参照、ラベル "WBOOT:" がそれに当る)。

CP/M のアセンブラや DDT などが終了して CP/M にもどる時や, キーボードから Ctrl-Cをキーインした時などは, まずこのアドレス 0000H にジャンプして来ます. そして, ここから BIOS の先頭より 2番目に位置するウォーム・スタートのエントリ・ポイントへジャンプして行き, ウォーム・スタートが起ります.

ジャンプ命令のインストラクション・コードである "C3H" に続く 2 バイトは,ジャンプ先アドレスであり,この値は CP/M のサイズにより変化します。CP/M 上で走る応用プログラムを作成する場合,プログラムの終了には "JMP 0H" を実行させ,リブートさせて CP/M にコントロールをもどすのが一番安全確実な方法です.

### 03H (IO バイト)

IO バイトと呼ばれ、CP/M がディスク装置以外の周辺装置を扱う時に、その割り付け (4つのロジカル・デバイスに対する、それぞれのフィジカル・デバイスの割り付け) や選択に、この1バイトを "チャネル・スイッチ" として使用します。1バイトの8ビ

#### CP/Mのソフトウェア構成

ットを、2ビットずつ4つのロジカル・デバイスに割り当てて、それぞれの2ビットの組み合わせで、4通りのフィジカル・デバイスの指定が可能です。この詳細については第1章の「IO バイトについて」の項で説明していますので参照ください。

## 04H (ログイン・ディスク No.)

ログイン・ディスク (Currently logged Disk)の番号を保持しています。 $A:=00H,B:=01H,C:=02H,\cdots P:=0FH$  で表されます。Figure-2.5.2 では、起動直後の  $^{\text{N}}A>^{\text{N}}$  の状態ですから、値は 00 となっています。

## 05H~07H (BDOS エントリ・ベクトル)

システム・コールのための BDOS へのエントリ・ポイントであり、ファンクション No. とパラメータを各レジスタに持って、このアドレス 05H を "CALL" することにより、それぞれのファンクションが実行されます。また、05H の JMP インストラクション・コード "C3H" に続くジャンプ先アドレスは、CP/M のサイズによって変化し、このアドレス値が BDOS の最下位アドレス+6H であり、ユーザー・プログラムで使用可能な最高アドレス+7H を表しています。但し、DDT などのトランジェント・プログラムが CCP 部にオーバーレイ(重ね書き)される場合は、このジャンプ先アドレスが、適当な中継アドレス(最終的には BDOS へ導く)に書き替えられます。DDT を起動した場合の 00H ~ FFH 間のメモリ・ダンプリスト、Figure-2.5.3 と Figure-2.5.2 を比較してみて下さい。




Figure-2.5.3 DDT起動後の0H~FFHのメモリ内容

## 38H~3AH (DDT でのリスタート・ベクトル)

DDT で、デバッグ中のプログラムからコントロールを DDT にもどすための、"RST 7" のベクトルが書き込まれます。この使い方は「DDT コマンド」のところで解説していますので参照して下さい。この "RST 7" のためのベクトルは、CP/M によって書き込まれるのではなく、DDT が起動した時点で DDT が書き込みます。Figure-2.5.3 と Figure -2.5.2 を比較して下さい。

また、このジャンプ先アドレスが CP/M のサイズによって変化するのは、ほかのものと同様です。

## 

CP/M DOS のファイルに関するすべての働きは、この FCB を通して行われます。 FCB の考え方は、 CP/M に限らず、細部の違いこそあれ、ほとんどの DOS に用いられているもので、ディスク上のファイル処理・管理に必要な各種のパラメータを 1 つのブロックとして持たせるものです。Figure-2.5.3 に示されている,DDT で DUMP。 COM を TPA にロードした場合の FCB アドレスの内容に注目して下さい。 DUMP。 COM がその中に書かれていることが分かります。 FCB に関する知識はディスクのアクセスを含むプログラムを開発する上で必要です。この FCB に関しての詳細は続巻 "応用 CP/M" で、"システム・コール" に関連して解説を行います。

(アドレス 5CH ~ 7CH はデフォルト値であり、任意のアドレスに設定可能.)

# 7DH~7FH (ランダム・レコード・ポジション)

ランダム・アクセスを行う場合のランダム・レコード No. とそのディスク上のポジションを示します。 最初の 2 バイトが 0 ~65535のレコード No. を表します。これらの部分は Version 1.4 にはありません。

(アドレス 7DH ~ 7FH はデフォルト値であり、任意のアドレスに設定可能.)

### 

DMA (Direct Memory Addressまたは、Disk Memory Access) バッファと呼ばれる 128バイトのディスクのInput および Output 用のバッファです。ディスクへの読み書きは、必ずこのバッファを通して行われます。

Figure-2.5.3 のアドレス 80H ~ FFH の内容と、"DUMP. COM" をダンプした最後の128バイトとを比較して下さい。コマンド "DDT DUMP. COM" によるディスク・アクセスの一番最後 (DDT が起動し、それによってファイル "DUMP. COM" を TPAに読み込んだ最後のディスク・リードによる128バイト)のデータが、この DMA バッファに残っていることがわかります。

(アドレス 80H ~ FFH はデフォルト値であり、任意のアドレスに設定可能.)

### CP/Mのソフトウェア構成

以上がアドレス 0H~ FFH 間の CP/M システム・スクラッチ・エリアと呼ばれる部分の概略です。この部分は CP/M での実行を目的とする,アセンブラによるソフトウェア開発に密接に関係する部分であり,この辺の知識が絶対的に必要になります。また,続巻で解説するシステム・コールとも密接に関連しています。しかし,CP/M 上で各種高級言語やアプリケーション・ソフトを実行する上では,特に知る必要はありません。その場合,CP/M は各種ソフトウェアを走らせるための,単なる縁の下の OS にすぎず,これらの面倒なことはなるべく我々の目につかず,透明な方が良く出来たOS と言えるのです。


# 実習のはじめに

これから色々なコマンドを通して CP/Mの機能を解説して行きますが、その前に次の事をよく頭に入れておいて下さい。

# ★実習に使用する2枚のディスケットについて

実習は原則としてこの2枚のディスケットで行います.

ドライブA:には




# A>DIR /

A: MOVCPM COM : PIP COM : SUBMIT COM : XSUB COM A: ED COM : ASM COM : DDT COM : LOAD COM A: STAT COM : SYSGEN COM : DUMP COM : BIOS ASM A: CBIOS ASM : DEBLOCK ASM : DISKDEF LIB : PTBIOS48 ASM A: PTBOOT48 ASM : PTCPM48 COM : DUMP ASM

A>

ドライブB:には



A>DIR B: /

B: BASLIB REL : BASCOM COM : MBO COM : LBO COM

B: TESTPRO BAS : FORLIB REL : MBASIC COM

A>

# ★ログイン・ディスク,プログラム・ディスクとアクセスされるディスクについて


CP/M を使いこなすには、現在のログイン・ディスクと、実行しようとするプログラム(コマンド) が存在するディスク、それに、そのプログラムによりアクセスされるディスクの三者の関係を、コマンド・ラインに自由に記述できなければなりません。

慣れないうちは少し戸惑いますが、原則は極めて単純なことなのです。

ファイル名の頭には、必ずドライブ名 (A:, B:, …) を付ける。 但し、ドライブ名がログイン・ディスクと同一の時は省略してよい。

ただこれだけのことです。つまり、実行しようとするプログラム(コマンド)名の頭にドライブ名を付け、そのプログラムがアクセスするファイル名の頭にも、ドライブ名を付ければよいのです。

では、4章で紹介する STAT コマンドを使って、これら三者のいろいろなケースを実行してみますので、その実行例から三者の関係を学んで下さい。ログイン・ディスク名を表す "A>" や "B>" とファイル名の頭に付ける(あるいは省略されている)ドライブ名に注目して下さい。



A>STAT M80.COM )
File Not Found ----ドライプA;には "M80.COM" がない.

### A>STAT B: MBO. COM /

Recs Bytes Ext Acc 137 18k 2 R/W B:MBO.COM----ドライブB:上にあった。 Bytes Remaining On B: 81k

#### A>STAT ASM. COM /

Recs Bytes Ext Acc

64 8k 1 R/W A:ASM.COM ---- NASM.COM UKF5-77A: LCbb3.

Bytes Remaining On A: 74k

### A>STAT B: ASM. COM /

File Not Found ----ドライブB:上に "ASM.COM" はない.

#### B>STAT MBO. COM /

STAT? ----ドライブB:にはSTATコマンドである "STAT.COM" がない.

## B>A:STAT MBO.COM /

Recs Bytes Ext Acc 137 18k 2 R/W B:M80.COM----ドライブA:LのSTATコマンドを実行. "M80.COM" はドライブB:上にある. Bytes Remaining On B: 81k

## B>A: STAT ASM. COM /

File Not Found ---- "ASM.COM" はドライプB:上にはない

#### B>A:STAT A:ASM.COM /

Recs Bytes Ext Acc 64 Bk 1 R/W A: ASM. COM ----ドライブA: 上に "ASM. COM" がある.

Bytes Remaining On A: 74k

B>A: / -----ログイン・ディスクをA: にチェンジ.

A>

# ★コマンド一般形で使用する記号について

コマンドの一般形で使用する記号の意味は次の通りです。

記号	x:, d:, s:,など	filename.ext	filematch	∧Cなど	]	1
意味	ドライブ名 A~Pまでのドライブ 名 (実際にドライブ が接続されているも の)を指定する。	ファイル名 「filename.ext」の時はフ ルネーム,「filename」の 時はプライマリ・ネーム のみを使用する.	ファイル・マッチ  ***は、プライマリ・ネームま たはエクステンションの*すべて" を表し、*?"は、その位置の*す べての   文字"を表す。	Ctrl-C など のコントロ ール・キャ ラクタ.	スペース	キャリッジ・ リターン
実際の例	A: B: C: 	DUMP.ASM ED.COM ABCDEFGH.123 12AB.ZO ABCD 123	*.COM TEST.* A??D.X?Z ??I2.* *.*	それぞれの コントロー ル・キャラ クタをキー インする。	スペースを キーインす る.	キャリッジ・ リターンを キーインす る。

# ★本書のリストに使用する文字の字体について

本書では、誤植などを避けるため、リスト類はすべてコンピュータのプリンタ出力をそのまま使用していますが、 $O \succeq 0$ 、 $1 \succeq 1$  など紛らわしいものもありますので、ご注意下さい。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

# ★コントロール・キーによるライン・エディッティング機能について

コマンドをキー入力する際や、エディタ (ED) や DDT 内で文字列やサブ・コマンドをキー入力する際に、いくつかのライン編集機能が働きます。また、次々と表示されて行くスクリーン(コンソール)上の表示を一時ポーズ(フリーズ)状態にしたり、スクリーンに表示されるものを同時にプリンタ (リスト・デバイス) へ出力させることもできます。

これらの機能はキーボードからのコントロール・キャラクタによるコマンドで働き、次に示す合計 10種類ほどのコマンドがあります。これらは Ctrl キーと共に用います。

1文字デリ

DEL/RUB 最後に入力した文字を1文字づつ削除する。削除された文字はマシンにより、

又は

スクリーン上から消去されるものと、再表示(エコーバック)されるものとが

Back space

ある.

Ctrl-H

同上. 但し削除された文字はスクリーン上からも消去される. version 1.4では

この機能なし.

Ctrl-U

入力した1行を全部キャンセルし、キャンセルした行の最後に "キャンセルされた" という意味の "#" 記号を表示して、カーソルを次の行の先頭にセットす

る.

Ctrl-X

同上. 但しキャンセルされた行は、スクリーン上の表示も同時に消去される. カーソルは同じ行の先頭にもどる. version 1.4では Ctrl-U と同じ機能.

ライン・キャン

セ

ル

Ctrl·S スクリーン表示がスクロールしている時など、一時ポーズ(フリーズ)状態に する。再び Ctrl-S 又は他のキーを入力するとキャンセルされる。

Ctrl-R 入力された1行を次の行にきれいに "清書" して再表示する。1文字削除でエコーバックされた見づらい行を確認する場合などに使う (1文字削除においてエコーバックしないものもある)。

Ctrl-E スクリーン上の表示のみに関する復帰・改行。このために入力されているコマンドが実行されることはない。

ライン・ター

Ctrl-M Carriage Return と同じ.

Ctrl-J Line Feed と同じ、version 2.0 以上は Carriage Return の代用として使用可.

Ctrl-I 8文字ごとのタブ機能

Ctrl-P スクリーンに表示されるものを "LST:" デバイス (通常はプリンタ) にも同時出力する. プリンタが動作可能な状態でないと, そこで hang-up(立ち往生) してしまうので注意すること. Ctrl-Pは入力のたびに ON-OFF をくり返すトグル動作になっている.

Ctrl-C リブート (ウォーム・スタート, ウォーム・ブート) を起す. コマンド・ラインの最初に入力した時のみ有効.

Ctrl-Z ED内において、インサート・モードを終了する。また、サーチや置き換えのターミネータとして使用する。PIP のターミネータとして使用する。

# ★CP/Mのエラーについて

CP/M を運用していると、[BDOS ERR ON A: R/O] とか、[NO SPACE] とか、いろいろな場合にいろいろなエラー・メッセージが表示されることがあります。そのほとんどは、ユーザー側の問題であり、CP/M 自身がおかしかったり、ハードウェアのトラブルなどのエラーは、まず発生しません。もしそのようなエラーがしばしば発生するようであれば、ハードウェアの欠陥か、BIOS のソフトウェア的な欠陥があるのです。コンピュータ・システム全体のチェックを行う必要があります。

CP/M がエラーを検出して出力するエラー・メッセージの種類は、CP/M に共通なものと、各コマンドやプログラムに固有のものとがありますが、エラーの原因は、通常次に示すような単純なものがそのほとんどですから、適切な処理を行えば、解決するでしょう。

- ○ディスクの全メモリ容量をオーバーして書き込みを行った.
- ○ディスクの収容可能なファイル数をオーバーして,ファイルを作成した.
- ○ファイル名の指定やドライブ名の指定を誤った.
- ○ディスケットを交換した後、Ctrl-Cを行わずに書き込みを行った。
- "R/O" のファイルに削除や書き込みを行った。
- ○未フォーマット (あるいは異なるフォーマット) のディスケットを使用した。
- ○ディスク上のデータが何らかの原因で破壊されていた.
- ○損傷しているディスケットを使用した。

など。

CP/Mがエラーを検出して、処理がストップした場合、通常はCtrl-Cをキーインして、今までの処理をキャンセルし、CP/Mに戻します。しかしCtrl-C以外のキーインを行うと、エラーの種類によっては、エラーを無視して、エラーのままで処理を続行できるものもあります。この場合は後で必ず、処理されたデータをチェックしなければなりません。



# 3.1 DIR (ファイル名リストアウト・コマンド)

──DIRectory コマンド──

### コマンド形式・機能

1 DIR x:

ドライブx:上のすべてのファイル名をリストアウトする。

2 DIR\_x: filename.ext

ドライブx:上のファイル名 "filename.ext" を捜し、存在していればそのファイル名 をリストアウトする.

3 DIR\_x: filematch

ドライブ x :上のファイル名からファイル・マッチしたものをすべてリストアウトする.

- 注I) x:はそれがログイン・ディスクの場合、省略できる。
- 注2) "SYS" アトリビュートの付いているファイルは、いずれの場合もリストアウトされない。

# 実習1 DIR\_x:

ログイン・ディスクがA:の場合。

```
A>DIR /
A: MOVCPM
            COM : PIP
                            COM : SUBMIT
                                            COM : XSUB
                                                            COM
A: ED
            COM : ASM
                            COM : DDT
                                            COM : LOAD
                                                            COM
A: STAT
            COM : SYSGEN
                            COM : DUMP
                                            COM : BIOS
                                                            ASM
A: CBIOS
            ASM : DEBLOCK
                            ASM : DISKDEF
                                            LIB : PTBIOS48 ASM
A: PTBOOT48 ASM : PTCPM48
                            COM : DUMP
                                            ASM
```

Figure-3.1.1 ドライブA:上のすべてのファイル名をリストアウト.

ログイン・ディスクがA:の時、ドライブB:上のすべてのファイル名をリストアウトする。

```
A>DIR B: /
B: BASLIB REL : BASCOM COM : MBO COM : LBO COM
B: TESTPRO BAS : FORLIB REL : MBASIC COM
A>
```

ログイン・ディスクをB:にチェンジして実行。

```
A>B: J
B>DIR J
B: BASLIB REL : BASCOM COM : MBO COM : LBO COM
B: TESTPRO BAS : FORLIB REL : MBASIC COM
B>
```

Figure-3.1.3 ログイン・ディスクをB: にチェンジしてから、ドライブB: 上のすべてのファイルをリストアウト。 Figure-3.1.2 と結果は同じ。

ログイン・ディスクがB:の時、ディスクA:上のすべてのファイル名をリストアウトする。

```
B>DIR A:/
            COM : PIP
A: MOVCPM
                           COM : SUBMIT
                                           COM : XSUB
                                                          COM
A: ED
            COM : ASM
                           COM : DDT
                                           COM : LOAD
                                                          COM
A: STAT
            COM : SYSGEN
                           COM : DUMP
                                           COM : BIOS
                                                          ASM
A: CBIOS
                                           LIB : PTBIOS48 ASM
            ASM : DEBLOCK
                           ASM : DISKDEF
A: PTBOOT48 ASM : PTCPM48
                           COM : DUMP
                                           ASM
B>
```

Figure-3.1.4 Figure-3.1.1 と結果は同じ.

# 実習2 DIR\_x:filename.ext

ログイン・ディスクがA:の時、A:上の1つのファイルを確認する。

A>DIR DUMP.ASM J A: DUMP ASM A>

**Figure-3.1.5** 目的のファイルは存在していた。

A>DIR MBASIC.COM / NO FILE A>

Figure-3.1.6 目的のファイルは存在しなかった。

ログイン・ディスクがB:の時、B:上の1つのファイルを確認する。

B>DIR MBASIC.COM; B: MBASIC COM B>

Figure-3.1.7 目的のファイルは存在していた。

ログイン・ディスクがA:の時、ドライブB:上の1つのファイルを確認する。

A>DIR B:MBASIC.COM / B: MBASIC COM A>

Figure-3.1.8 目的のファイルは存在していた。

A>DIR B: DUMP. ASM / NO FILE A>

Figure-3.1.9 目的のファイルは存在していなかった。

ログイン・デイスクがA:以外の場合の実習は、今までのものと同様なので省略、

# 実習3 DIR\_x:filematch

ログイン・ディスクがA:で、A:上のファイル名のエクステンションが ASM であるすべてのファイル名をリストアウトする場合。

```
A>DIR *.ASM J
A: BIOS ASM : CBIOS ASM : DEBLOCK ASM : PTBIOS48 ASM
A: PTBOOT48 ASM : DUMP ASM
A>
```

Figure-3.1.10 プライマリ・ネームにファイル・マッチを使った例.

ログイン・ディスクがB:でB:上のファイル名のエクステンションが COM であるすべてのファイル名をリストアウトする場合。

```
B>DIR *.COM;
B: BASCOM COM: MBO COM: L80 COM: MBASIC COM
B>
```

Figure-3.1.11 上と同様に、プライマリ・ネームにファイル・マッチを使った例。

ログイン・ディスクが A:で、A:上のファイル名に \*? "と \*\* "を使った場合。

```
A: PTBIOS48 ASM : PTBOOT48 ASM A>
```

### Figure-3.1.12

エクステンションに \*\*\*, プライマリ・ネーム に \*?\* を同時に使った場合.

「DIR \* . \* 】」は「DIR】」と同じです.

```
A>DIR *. * /
A: MOVCPM
            COM : PIP
                            COM : SUBMIT
                                           COM : XSUB
                                                           COM
A: ED
            COM : ASM
                            COM : DDT
                                            COM : LOAD
                                                           COM
A: STAT
            COM : SYSGEN
                            COM : DUMP
                                           COM : BIOS
                                                           ASM
A: CBIOS
            ASM : DEBLOCK
                            ASM : DISKDEF
                                           LIB : PTBIOS48 ASM
A: PTBOOT48 ASM : PTCPM48
                            COM : DUMP
                                           ASM
4
```

Figure-3.1.13 Figure-3.1.1と同じ結果です。

ログイン・ディスクが A:で、ドライブ B:上のエクステンションがCOMであるすべてのファイル名をリストアウトする場合。

```
A>DIR B:*.COM /
B: BASCOM COM : MBO COM : LBO COM : MBASIC COM
A>
```

Figure-3.1.14 ログイン・ディスク以外のドライブにもファイル・マッチは使える.

ログイン・ディスクがB:で、ドライブA:上のファイルに \*\*″と \*?″を使った場合。

B>DIR A:PT????48.\* J A: PTBIOS48 ASM : PTBOOT48 ASM B>

Figure-3.1.15 Figure-3.1.12と同一結果。

## 解説 DIR

DIR コマンドが実行されると、8 インチの標準ディスケットの場合は、トラック02上のセクタ1、7、13、19、25、5、11、17、23、3、9、15、21、2、8、14(6 セクタごとのスキューがかかっているので、このような順序になる、"スキュー"に関しては、第 2 章の2.3を参照)の計16セクタを占めるディレクトリ・エリアを読み出し、目的のファイル名をコンソールにリストアウトします。

このディレクトリが実際にどのように記録されているのか、最初の2つのセクタ(セクタ1と7)をセクタ・ディスプレイ・プログラム(シンクウェア・ラブズ社)で見てみましょう。

```
A>B: SECDIS /
             SECTOR DISPLAY PROGRAM V1.5
             copyright by SYNCWARE LABS
input disk name A - D >A
input track# 00-76 >02
input sector# 01-26 >01
D)isplay, N)ext sector disp., input D, N, A, X, R, >I
                               A) uto next.
                                           X) any sector
                                                           R) eboot CP/M
                          >D
DISK=A TRACK=02
                SECTOR=01
A:00 00 4D 4F 56 43 50 4D 20 20 43 4F 4D 00 00 00 4C .MOVCPM CDM...L
A:10 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 00 00 00 00 00 00
                                                   .PIP
A:20 00 50 49 50 20 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 00 3A
                                                            COM. . . .
A: 30
     OC OD OE OF 10 11 12 13 00 00 00 00 00 00 00 00
A: 40
     00 53 55 42 4D 49 54 20 20 43 4F 4D 00 00 00 0A
                                                   - SUBMIT
                                                           COM. . . .
A:50
     00 58 53 55 42 20-20 20 20 43 4F 4D 00 00 00 06
A160
                                                   - XSUB
DISK-A TRACK-02
                 SECTOR=07
                                                   .ED
A100 00 45 44 20 20 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 00 34
                                                            COM . . . 4
A: 10
     17 18 19 1A 1B 1C 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     00 41 53 4D 20 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 00 40
A: 20
A: 30
     1E 1F 20 21 22 23 24 25 00 00 00 00 00 00 00 00
A: 40
     00 44 44 54 20 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 00 26
                                                    - DDT
                                                            COM. . . &
A: 50
     26 27 28 29 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                   &" () *
     00 4C 4F 41 44 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 00 0E
                                                   . LOAD
A: 60
+, . . . . .
          N) ext sector disp.,
                              A) uto next, X) any sector R) eboot CP/M
D) isplay,
D)isplay, N)ext sector di
input D, N, A, X, R,
```

Figure-3.1.16 ディレクトリが記録されているセクタを見る.

このように、"DIR"でリストアウトした場合と同じ順序で各ファイルの"住所録"が並んでいるのが分かります。1つのファイルに32バイトが割り当てられ、最初の16バイトがファイル名などのエリア、後の16バイトが実際にファイルがセーブされている、ディスク上の位置を示すディスク・アロケーション・マップとなっています。1つのファイルに対して32バイトを必要とするディレクトが、16セクタ= $16 \times 128$ バイト= $64 \times 32$ バイトのエリアを持っているので、計64個のファイルを1つのディスケットに収納することができるわけです(8インチ標準ディスケットの場合)。

ファイルに "SYS" アトリビュート (Systemアトリビュート) が付いている場合, そのファイルは, DIR コマンドではリストアウトされず, "存在しない" とみなされます.

アトリビュートについては STAT コマンドの項で詳しく解説しますが、ここで参考までに ASM、DDT、ED、LOAD の 4 つの各 COM ファイルに "SYS"アトリビュートが付いている場合の、STAT コマンドによるファイル名のリストアウトと、DIR コマンドによるリストアウトを示します。

### STAT コマンドによるリストアウト

```
A>STAT *. # J
Recs
       Bytes
               Ext Acc
   64
                  1 R/W A: (ASM. COM)
           RL
   96
          12k
                  1 R/W A: BIOS. ASM
           9k
   69
                  1 R/W A: CBIOS. ASM
                  1 R/W A: (DDT.COM)
   38
           5k
                  1 R/W A: DEBLOCK. ASM
   80
          10k
   49
           7k
                  1 R/W AIDISKDEF.LIB
   33
           5k
                  1 R/W A: DUMP. ASM
           1k
                  1 R/W A: DUMP. COM
   52
           7k
                  1 R/W A: (ED.COM)
   14
           2k
                  1 R/W A: (LOAD. COM)
   76
          10k
                  1 R/W ALMOVCPM. COM
   58
           Bk
                  1 R/W A:PIP.COM
  222
          28k
                  2 R/W A: PTBIOS48. ASM
           4k
                  1 R/W A:PTBOOT48.ASM
           9k
                  1 R/W A: PTCPM48. COM
   68
   41
           6k
                  1
                    R/W A: STAT. COM
   10
           2k
                  1 R/W A: SUBMIT. COM
    8
           1k
                  1 R/W ALSYSGEN. COM
    6
                  1 R/W A: XSUB. COM
           110
Bytes Remaining On A: 106k
A>
```

Figure-3.1.17 ( )の付いているファイル名に注目.

このように "SYS" アトリビュートの付いているファイルは( )で表示されます.

### ビルトイン・コマンド徹底実習

### DIR コマンドによるリストアウト

```
A>DIR
A: MOVCPM
                          COM . SUBMIT
                                         COM : XSUB
                                                        COM
           COM : PIP
                          COM : DUMP
A: STAT
           COM : SYSGEN
                                          COM : BIOS
                                                        ASM
           ASM : DEBLOCK ASM : DISKDEF
                                         LIB : PTBIOS48 ASM
A: CBIOS
A: PTBOOT48 ASM : PTCPM48 COM : DUMP
                                          ASM
A
```

Figure-3.1.18 上の STAT コマンドで()の付いていたファイルが、リストアウトされていないことに注目.

このように、DIR では "SYS" アトリビュートの付いたファイルはリストアウトされません。

# 3.2 TYPE (ファイル内容タイプアウト・コマンド)

──TYPE out コマンド──

### コマンド形式・機能

### TYPE\_x: filename.ext

ドライブx:上のアスキー・ファイル "filename.ext" をタイプアウトする.

注) x:はそれがログイン・ディスクの場合、省略できる。

## 実習 TYPE\_x:filename.ext

ログイン・ディスクが A: の時、A: 上のファイル、"DUMP, ASM" をタイプアウトする。

```
A>TYPE DUMP. ASM /
       FILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
       COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
        DIGITAL RESEARCH
        BOX 579, PACIFIC GROVE
        CALIFORNIA, 93950
        ORG
                100H
BDOS
        EQU
                0005H
                        DOS ENTRY POINT
CONS
        EQU
                1
                        READ CONSOLE
TYPEF
                2
                        TYPE FUNCTION
        EQU
PRINTE
                        BUFFER PRINT ENTRY
        EQU
                9
                        BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
BRKF
        EQU
               11
OPENF
        EQU
               15
                        FILE OPEN
                        READ FUNCTION
READF
        EQU
                20
        FIXED MESSAGE AREA
SIGNON: DB
                'FILE DUMP VERSION 1.44'
OPNMSG: DB
                CR.LF.'NO INPUT FILE PRESENT ON DISK$'
        VARIABLE AREA
IBP:
                        INPUT BUFFER POINTER
                2
```

```
OLDSP: DS 2 ;ENTRY SP VALUE FROM CCP

STACK AREA
DS 64 ;RESERVE 32 LEVEL STACK

STKTOP:

END

A>
```

Figure-3.2.1 DUMP プログラムのソース・ファイルをタイプアウトする.

ファイル全部をタイプアウトし終ると、このように CP/M にもどります。タイプアウトされている途中で、Ctrl-Sをキーインすると、その時点でタイプアウト動作はポーズ (フリーズ) 状態になります。ポーズを解除しタイプアウトを続行するには、何らかのキーインを行います。

ログイン・ディスクがA:の時、B:上のファイル "TESTPRO. BAS" をタイプアウトする.

```
A>TYPE B: TESTPRO. BAS /
20 '
30 '
             ITI CS UCS FOR MOUSE
40 '
60 ,
70 PRINT "==== DISCRIMINATED AVOIDANCE-SAME PROGRAM WITH 4 BOXES =====
BO PRINT
90 '
100 '**** INITIAL SET ****
110 '
120 DEFINT A-Z 'DEFAIN ALL VALIABLES TO INTEGER
130 '
140 'DISK FILE NAME DEFINE
150 INPUT "FILE NAME": FILENAMEINS
160 INPUT "DATE"; DATEINS
170 '
180 'DISK FILE OPEN
190 OPEN "R", #1, FILENAMEIN$
200 '
210 '--- DATA STORE AREA DIM DEFINE ---
220 'DATA BYTE BIT ASSIGNMENT
230 'BIT7, BIT6 ---- 0 0 = NO LEVER RESPONSE
240 '
               ---- 0 1 = RESPONSE AT CS
250 '
               ---- 1 0 = RESPONSE AT UCS
260 'BIT5, 4, 3, 2, 1, 0 --- LEVER RESPONSE COUNTER AT ITI
270 '
280 DIM DATABOX (4, 100) 'BOX1 - BOX4 DATA BUFFER
290 DIM DSKDATA$ (4)
```

```
300 DSKDATA$(1)=STRING$(100,0) 'BDX1 DISK DATA BUFFER
310 DSKDATA$(2)=STRING$(100,0) 'BDX2 "
320 DSKDATA$(3)=STRING$(100,0) 'BDX3 "
330 DSKDATA$(4)=STRING$(100,0) 'BDX4 "
```

Figure-3.2.2 ログイン・ディスク以外のドライブ上の、BASIC 言語のソース・プログラムをタイプアウトする。

このファイルは最後までタイプアウトされていません。タイプアウトの途中で CP/M にもどっています。このようにタイプアウトの途中でブレークをかけ、TYPE コマンドを打ち切るには、ポーズ・コマンドである Ctrl-S以外の何らかのキーインを行えば、その時点で CP/M にもどることができます。

ログイン・ディスクがA:以外のケースも同様なので省略。

ファイル名にファイル・マッチは使えません.

```
A>TYPE DUMP. * J
DUMP. *?
A>
```

Figure-3.2.3 ファイル・マッチを使うと、このようにエラー となります。

### 解説 TYPE

TYPE コマンドは、任意のファイルを読み出し、その内容をそのままコンソールに送ります。コンソールは送られてきたデータをそのまま表示しますので、指定するファイルはアスキー・ファイル(文字ファイル) でなければ、コンソールは表示することができません。試しに PIP. COM とか、ED. COM などのマシン語ファイルをタイプアウトしてみて下さい、メチャクチャの表示になったでしょう。また、コンソールへの表示は、8文字ごとのタブ処理が行われますので、Figure-3.2.1 では、ラベル、オペランド、コメントなどの欄の頭が揃っています。

ここで参考までにFigure-3.2.1でタイプアウトした DUMP. ASM のファイルのデータを,直接16 進で見てみましょう。16進表示部の右側は,そのアスキー・コードを文字に変換したものです。TYPE コマンドでの表示と比較して下さい。タブは "09H", 復帰改行は "0DH", "0AH" であることが分り

### ビルトイン・コマンド徹底実習

ますね、

```
A>B: DUMPHA DUMP. ASM /
               FILE DUMP (HEX & ASCII) PROGRAM V1.5
                  copyright by -SYNCWARE LABS-
     3B-09 46 49 4C 45 20 44 55 4D 50 20 50 52 4F 47
                                                        .. FILE DUMP PROG
0000
      52 41 4D 2C 20 52 45 41 44 53 20 41 4E 20 49 4E
0010
                                                        RAM, READS AN IN
0020
     50 55 54 20 46 49 4C 45 20 41 4E 44 20 50 52 49
                                                        PUT FILE AND PRI
                                                        NTS IN HEX ....
0030
     4E 54 53 20 49 4E 20 48 45 58 OD OA 3B OD OA 3B
0040
      09 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 28 43 29 20 31
                                                        .COPYRIGHT (C) 1
0050
      39 37 35 20 20 31 39 37 36 20 20 31 39 37 37 20
                                                        975, 1976, 1977,
0060
      20 31 39 37 38 OD OA 3B O9 44 49 47 49 54 41 4C
                                                         1978 ..; . DIGITAL
      20 52 45 53 45 41 52 43 48 OD OA 3B 09 42 4F 58
0070
                                                         RESEARCH .. ; . BOX
0080
      20 35 37 39 2C 20 50 41 43 49 46 49 43 20 47 52
                                                         579, PACIFIC GR
     4F 56 45 0D 0A 3B 09 43 41 4C 49 46 4F 52 4E 49
                                                        DVE....CALIFORNI
0090
00A0
     41 2C 20 39 33 39 35 30 0D 0A 3B 0D 0A 09 4F 52
                                                        A, 93950.....OR
      47 09 31 30 30 48 0D 0A 42 44 4F 53 09 45 51 55
OOBO
                                                        G. 100H. . BDOS. EQU
      09 30 30 30 35 48 09 38 44 4F 53 20 45 4E 54 52
0000
                                                        .0005H.; DOS ENTR
OODO
      59 20 50 4F 49 4E 54 0D 0A 43 4F 4E 53 09 45 51
                                                        Y POINT .. CONS.EQ
OOEO
      55 09 31 09 3B 52 45 41 44 20 43 4F 4E 53 4F 4C
                                                        U.1. READ CONSOL
      45 OD OA 54 59 50 45 46 09 45 51 55 09 32 09 3B
OOFO
                                                        E..TYPEF.EQU.2.;
```

Figure-3.2.4 DUMPHA プログラムは CP/M には含まれていませんが、DDT コマンドでも同じように見ることができます。

# 3.3 REN (ファイル名変更コマンド)

──REName コマンド──

### コマンド形式・機能

REN\_x: 新filename.ext=日filename.ext

同一ディスク:上で、\*旧filename.ext"を\*新filename.ext"に、ファイル名の変更を行う。

注) x:はそれがログイン・ディスクの場合、省略できる。

## 実習 REN\_x:新filename.ext=旧filename.ext

ログイン・ディスク上のファイル名を変更する.

まず、REN コマンド実行前のログイン・ディスク上(現在はA:)の全部のファイル名を、DIR コマンドでリストアウトして、Figure-3.3.1 に示しておきます。

```
A>DIR /
                                            COM : XSUB
A: MOVCPM
            COM : PIP
                            COM : SUBMIT
                                                            COM
                                            COM : LOAD
                                                            COM
                            COM : DDT
A: ED
            COM : ASM
A: STAT
            COM : SYSGEN
                            COM : DUMP
                                            COM : BIOS
                                                            ASM --- 注目
                                            LIB : PTBIOS48 ASM
A: CBIOS
             ASM : DEBLOCK
                            ASM : DISKDEF
A: PTBOOT48 ASM : PTCPM48
                            COM : DUMP
                                            ASM
A>
```

Figure-3.3.1 実習前のファル名の確認.

この中の右端の3行目のファイル "BIOS. ASM" を "12345678. YXZ" というファイル名にリネームしてみます.

A>REN 12345678.XYZ=BIOS.ASM / A>

Figure-3.3.2 REN コマンドの実行.

### ビルトイン・コマンド徹底実習

REN コマンドが実行されました。再び DIR で全体のファイルを見てみましょう。

```
A>DIR/
A: MOVCPM
            COM . PIP
                           COM : SUBMIT
                                           COM : XSUB
                                                          COM
            COM : ASM
                           COM : DDT
                                           COM : LOAD .
                                                          COM
A: ED
A: STAT
            COM : SYSGEN
                           COM : DUMP
                                           COM: 12345678 XYZ -- 注目
A: CBIOS
            ASM : DEBLOCK
                           ASM : DISKDEF
                                           LIB : PTBIOS48 ASM
A: PTBOOT48 ASM : PTCPM48 COM : DUMP
                                           ASM
A
```

Figure-3.3.3 結果の確認.

このように "12345678. XYZ" にリネームされています。

ではこのファイル (内容は "BIOS ASM'') を TYPE コマンドで、 参考までにリストアウトして みます。

```
A>TYPE 12345678.XYZ /
        MDS-800 I/O Drivers for CP/M 2.2
        (four drive single density version)
        Version 2.2 February, 1980
vers
        equ
                22
                        version 2.2
        Copyright (c) 1980
        Digital Research
        Box 579, Pacific Grove
        California, 93950
                Offffh (value of "true"
        equ
true
                not true
                                ; "false"
false
        equ
                        strue if test bios
test
        equ
                false
```

Figure-3.3.4 中身は BIOS, ASM です。

このように当然ですが、中身は "BIOS. ASM" です.

### ログイン・ディスク以外のドライブ上のファイル名を変更する.

ドライブB:上のファイル "M80. COM" (マイクロソフト社のマクロ・アセンブラ) を "MACRO-80. COM" と、ファイル名を変更しましょう。ログイン・ディスクはA:のままで行ってみます。 その前にドライブB:上の全部のファイル名を、DIR コマンドでタイプアウトして示しておきます。

```
A>DIR B: J
B: BASLIB REL : BASCOM COM : M80 COM : L80 COM
B: TESTPRO BAS : FORLIB REL : MBASIC COM
A>
```

Figure-3.3.5 実行前のファイル名の確認.

では REN コマンドを実行します.

```
A>REN B:MACRO-BO.COM=MBO.COM /
A>
```

Figure-3.3.6 REN コマンドの実行.

この確認は後にして、ドライブB:上のもう1つのファイル"L80. COM"(マイクロソフト社のリンカー)を "LINK-80. COM" とファイル名を変更してみます。今回はログイン・ディスクをB:にチェンジしてから REN コマンドを実行します。

```
A>B:/
B>REN LINK-80.COM=L80.COM/
B>
```

Figure-3.3.7 ログイン・ディスクのチェンジ後, REN コマンドを実行.

REN コマンドが実行されました。REN に続くコマンド・ラインにFigure-3.3.6 にある  $^{\text{N}}$ B:  $^{\text{n}}$ が ないことに注目して下さい。

さて、これでドライブB:上の2つのファイル名が変更されました。DIR コマンドで全体のファイルを見て確認してみましょう。

B>DIR;
B: BASLIB REL: BASCOM COM: MACRO-80 COM: LINK-80 COM
B: TESTPRO BAS: FORLIB REL: MBASIC COM
B>

Figure-3.3.8 結果の確認.

### 同じディスク上に、すでに存在するファイル名にはリネームできません。

ドライブA:上にはすでに、ファイル "DEBLOCK ASM" があります。このディスク上のファイル "DUMP ASM" を、"DEBLOCK ASM" にリネームを試みます。

A>REN DEBLOCK.ASM=DUMP.ASM / FILE EXISTS A>

Figure-3.3.9 すでに存在するファイル名へのリネームはできない。

このように「ファイルすでに在り」のメッセージが出力されて、リネームは不可能です。

新旧2つのファイルが、異なったディスク上に在る場合のリネームはできません。

A>REN A:ABCD.XYZ=B:MBASIC.COM / B:MBASIC.COM?

A>

Figure-3.3.10

同一ディスク上にないファイル名のリネームはできない。

このような2つのディスクにまたがる REN コマンドは受け付けられません。

ファイル・マッチは新・旧どちらのファイル名にも使えません。

A>REN \*.OBJ=\*.COM/ \*.OBJ=\*.COM?

A>

Figure-3.3.11

ファイル・マッチは使えない。

すべての COM エクステンションのファイルを, OBJ エクステンションにリネームしようと試みますが、このように不可能です。

### 解説 REN

REN コマンドは、変更しようとする旧ファイル名を、該当ディスクのディレクトリから捜し出し、 もしそのファイル名が存在していれば、ディレクトリのそのファイル名の部分のみ、新ファイル名に 書き替えます。あとは変化する部分は全くありません。

Figure-3.3.2 の REN コマンドにより、ディレクトリが書き替えられる様子を、コマンドの実行前と実行後の該当ディレクトリを対比して示します。

```
DISK=A TRACK=02
                SECTOR=13
A: 00
     00 53 54 41 54 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 00 29
                                                .STAT
                                                        COM . . . )
A: 10
     2D 2E 2F 30 31 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                 -./012..
A: 20
     00 53 59 53 47 45 4E 20 20 43 4F 4D 00 00 00 08
                                                .SYSGEN COM....
A: 30
    A:40. 00 44 55 4D 50 20 20 20 20 C3 4F 4D 00 00 00 04
                                                . DUMP
                                                        .OM. . . .
A: 50
     4 . . . . .
     00 42 49 4F 53 20 20 20 20 41
                               53 4D 00 00 00 60
                                                 .BIOS
                                                        ASM. . .
A: 60
                                                                  - 注目
A:70 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 00 00 00 00
                                                56789:; <=>?0....
D)isplay, N)ext sector disp., A)uto next, X) any sector
                                                        R) eboot CP/M
                   〈RENコマンド実行〉
DISK=A TRACK=02
                SECTOR=13
A: 00
     00 53 54 41 54 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 00 29
                                                 .STAT
                                                        COM ...)
     2D 2E 2F 30 31 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A: 10
                                                 -. /012 ...
                                                        COM. . . .
     00 53 59 53 47 45 4E 20 20 43 4F 4D 00 00 00 08
                                                 . SYSGEN
A: 20
     A: 30
                                                 3. . . . .
     00 44 55 4D 50 20 20 20 20 C3 4F 4D 00 00 00 04
                                                 - DUMP
                                                         .OM. . . .
     A: 50
A: 60
     00 31 32 33 34 35 36 37 38 58 59 5A 00 00 00 60
                                                 . 12345678XYZ ... '
A: 70
     35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 00 00 00 00
                                                56789:; <=>?0....
D)isplay, N)ext sector disp.,
                            A)uto next, X) any sector
                                                        R) eboot CP/M
```

Figure-3.3.12 REN コマンド実行前・実行後のディレクトリの変化.

それぞれのトラック02, セクタ13のA:60で示される行に注目して下さい。ディレクトリのこの部分が、書き替えられていることが分かります。これがすなわち、リネームされたと言うことなのです。

## 3.4 ERA (ファイル削除コマンド)

---ERAse コマンド----

## コマンド形式・機能

1 ERA\_x: filename.ext

ドライブx:上のファイル "filename.ext" を削除する.

2 ERA\_x: filematch

ドライブx:上のファイル・マッチするファイルをすべて削除する。

注1) "R/O" アトリビュートの付いているファイルは、いずれの場合も削除できない。

注2) x:はそれがログイン・ディスクの場合、省略できる。

## 実習1 ERA\_x:filename.ext

ログイン・ディスク上のファイル "filename.ext" を削除する.

まず、ERA コマンド実行前の現在のログイン・ディスクA:上のファイルを DIR コマンドで示します。

```
A>DIR /
A: MOVCPM
                                           COM : XSUB
                                                          COM
            COM : PIP
                           COM : SUBMIT
                                           COM : LOAD
                                                          COM
A: ED
            COM : ASM
                           COM : DDT
                                           COM : BIOS
                                                          ASM
A: STAT
            COM : SYSGEN
                           COM : DUMP
                                           LIB : PTBIOS48 ASM
A: CBIOS
            ASM : DEBLOCK
                           ASM : DISKDEF
A: PTBOOT48 ASM : PTCPM48
                           COM : DUMP
                                           ASM
A>
```

Figure-3.4.1 実行前のファイルの確認.

この中の最初のファイル "MOVCPM. COM" を削除してみます。

```
A>ERA MOVCPM.COM /
A>
```

Figure-3.4.2 1つのファイルを削除。

コマンドが実行されました。DIR で確認してみましょう。

```
A>DIR/
A: PIP
            COM : SUBMIT
                                                           COM
                            COM : XSUB
                                            COM : ED
A: ASM
                                                           COM
            COM : DDT
                            COM : LOAD
                                            COM : STAT
                                            ASM : CBIOS
                                                           ASM
A: SYSGEN
            COM : DUMP
                            COM : BIOS
A: DEBLOCK
            ASM : DISKDEF
                            LIB : PTBIOS48 ASM : PTBOOT48 ASM
A: PTCPM48
            COM : DUMP
                            ASM
A>
```

Figure-3.4.3 結果の確認。

ログイン・ディスク以外のドライブ上のファイルを削除する.

まず、ERA コマンド実行前のドライブB:上のファイルを、DIR コマンドで示します。

```
A>DIR B:/
B: BASLIB REL: BASCOM COM: M80 COM: L80 COM
B: TESTPRO BAS: FORLIB REL: MBASIC COM

Ell: MBASIC COM
```

Figure-3.4.4 実行前のドライブB:上のファイルの確認。

このドライブB:上のファイル "FORLIB. REL" を、ログイン・ディスクはA:の状態で削除してみます。

```
A>ERA B:FORLIB.REL J
A>
```

Figure-3.4.5 ログイン・ディスク以外のドライブ上のファイルの削除。

### ビルトイン・コマンド徹底実習

コマンドが実行されました。DIR で確認してみましょう。

```
A>DIR B: /
B: BASLIB REL : BASCOM COM : M80 COM : L80 COM
B: TESTPRO BAS : MBASIC COM
A>
```

Figure-3.4.6 結果の確認.

## 実習2 ERA\_x:filematch

ログイン・ディスク上のすべての COM エクステンションを持つファイルを削除する.

A>ERA \*.COM / A>

Figure-3.4.7 ファイル・マッチを使った実行例。

コマンドが実行されました。DIR で確認してみましょう。Figure-3.4.3 と比較して下さい。

```
A>DIR /
A: BIOS ASM : CBIOS ASM : DEBLOCK ASM : DISKDEF LIB
A: PTBIOS48 ASM : PTBOOT48 ASM : DUMP ASM
A>
```

Figure-3.4.8 結果の確認.

ログイン・ディスク以外のディスク上のすべてのファイルを削除する.

ファイル・マッチ記号 "\*.\*"で、すべてのファイルの削除ができます。但し事が重大なので、 CP/M はコマンドの再確認を求めるメッセージを出力します。

```
A>ERA B: *. * /
ALL (Y/N)?Y/
A>
```

Figure-3.4.9

ドライブB:上のファイルのオール削除。

CP/M の問いに、"Y" と答えてリターンすれば実行され、"Y" 以外の文字または何も入力せずリターンすれば、コマンドはキャンセルされて CP/M にもどります。

すべてのファイルを削除されたディスクB:を DIR で確認してみましょう。

```
'A>DIR B: J
NO FILE
A>
```

Figure-3.4.10 結果の確認。

ログイン・ディスクを目的のファイルが存在するディスクにチェンジしてから ERA コマンドを実行する方が、 $^*$ うっかりミス $^{''}$  の防止上安全です。

例えば、Figure-3.4.5 の場合などは、次のように行う方が安全です。ディスク・チェンジしてから DIR で確認している点に注目.

```
A>B: /
B>DIR /
B: BASLIB REL: BASCOM COM: M80 COM: L80 COM
B: TESTPRO BAS: FORLIB REL: MBASIC COM
B>ERA FORLIB.REL /
B>
```

Figure-3.4.11 ERA コマンドを安全確実に実行する.

\*R/O"(リード・オンリー) アトリビュートの付いているファイルは削除できません.

現在、ドライブA:に挿入されているディスケット上のファイルの状態を、STAT コマンドで調べてみます。

```
A>B:STAT *. * /
 Recs Bytes
              Ext Acc
                1 R/W A: BIOS. ASM
   96
         12k
           9k
   69
                 1 R/W A: CBIOS. ASM
   80
         10k
                 1 R/W A: DEBLOCK. ASM
   49
          7k
                 1 R/W A: DISKDEF. LIB
   33
          5k
                 1 R/O A: DUMP. ASM
  222
         28k
                 2 R/W A: PTBIOS48. ASM
                 1 R/W A: PTBOOT48. ASM
   26
           4k
Bytes Remaining On A: 166k
A>
```

Figure-3.4.12 STAT コマンドによるファイルの確認.

このように、存在しているファイルの状態がリストアウトされました。ここでファイル "DUMP。ASM" のみ "R/O" と表示されていることに注目下さい。

この "R/O" すなわち "書き込み・消去禁止"のファイルに ERA コマンドを実行してみましょう。

```
A>ERA DUMP.ASM /
Bdos Err On A: File R/O ^C
A>
```

**Figure-3.4.13** R/O ファイルに対して、ERA コマンドを実行.

このように "ファイルはR/Oである" 旨のメッセージが出力され削除できません。この状態では CP/M にもどっていませんので、Ctrl-Cをキーインして CP/M にもどします。

"R/O'' ファイルを削除するには "R/O'' アトリビュートを "R/W'' (リード・ライト) アトリビュートに変更してから ERA コマンドを実行します。

```
A>B:STAT DUMP.ASM $R/W J

DUMP.ASM set to R/W
A>
```

Figure-3.4.14 R/OファイルをR/Wファイルに変更.

詳しくは第4章「STATコマンド」で解説しますが、このように STAT コマンドでアトリビュートを変更します。これで "R/W'' すなわち "書き込み・消法可能" ファイルに変更されたので、再度 ERA コマンドを実行してみます。

A>ERA DUMP.ASM J

Figure-3.4.15 R/Wファイルに変更後の ERA コマンドの実 行

今度は実行されました。DIR で確認してみましょう。

```
A>DIR /
A: BIOS ASM : CBIOS ASM : DEBLOCK ASM : DISKDEF LIB
A: PTBIOS48 ASM : PTBOOT48 ASM
A>
```

Figure-3.4.16 結果の確認.

### 解説 ERA

ERA コマンドも、カレント・ユーザー・エリア(現在のユーザー・エリア、第3章「USER コマンド」の項参照)内のファイルに対してのみ有効です。他のユーザー・エリアのファイルに対しては \*\*.\*\* を使った ALL ERASE コマンドを実行しても影響を与えません。

ERA コマンドを我々は普通,「ファイルを削除する」と言っていますが,物理的にはディスケット上からデータを "消去" するのではなく,該当ファイルのディレクトリの最初の1バイトを, "E5" (HEX) に書き替えるだけなのです。つまり,今まで"有効"であったファイルに, "無効"の印(E5H)を付けるのが ERA コマンドであると言えます。

その様子をA:,B:,2つのディスケットのデータを比較・ダンプするユーティリティー・プログラムである(シンクウェア・ラブズ社) "CMPDISK" で見てみましょう.最初は全く同じ 2 枚のディスケットで,A:が Figure-3.4.1 で示される内容の,元のディスケットであり,B:は Figure-3.4.2 の ERA コマンドを実行して,ファイル "MOVCPM. COM" を削除したディスケットです.

```
A>CMPDISK /
             DISK COMPARE PROGRAM V1.5
                                       ----
           copyright by -SYNCWARE LABS-
This program compare diskA: with diskB: by track sector to track sector.
INSERT SOURCE DISKET ON DRIVE A:
      OBJECT DISKET ON DRIVE B:
input start track# 00-76 >00
input start sector# 01-26 >01
  D)ump 1 sector, C)heck comp.error,
N)ext dump, X) any dump, R)eboot
                                       A) uto dump & comp.error check,
                              R) eboot CP/M.
input D, C, A, N, X, R, >C
COMPARE ERROR ON TRACK= 02 SECTOR= 01 -----比較エラーあり.
   +++++ END OF LAST TRACK +++++
   !!!!! COMPARE ERROR EXIST !!!!!
COMPARE ERROR ON TRACK= 02 SECTOR= 01 -----該当セクタを同時ダンプ.
      00 4D 4F 56 43 50 4D 20 20 43 4F 4D 00 00 00 4C .MOVCPM COM...L
B: 00
      E5 = = =
                                                 .MOVCPM COM...L
A: 10
      02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 00 00 00 00 00 00
B: 10
                      ALC 201 000
      00 50 49 50 20 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 00 3A .PIP
A: 20
B: 20
                                                  .PIP
                                                          COM . . . 1
A: 30
      OC OD OE OF 10 11 12 13 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 30
      . . . . . .
                      -----
A: 40
      00 53 55 42 4D 49 54 20 20 43 4F 4D 00 00 00 0A .SUBMIT COM....
B: 40
                      - -
                                                  .SUBMIT COM....
A: 50
      B: 50
                                                   ......
A: 60
      00 58 53 55 42 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 00 06 .XSUB
B: 60
                                                   . XSUB
                                                           COM. . . .
A: 70
      B: 70
 * input any key >
```

Figure-3.4.17 ERA コマンド実行前のものと、実行後の2枚のディスケットを比較する。

このA:,B:,2枚のディスケットを比較します。まず"CMPDISK"を起動して,ディスクの最初のトラック,セクタから最終まで,ディスケット全面の比較チェックを行いました。結果は Figure -3.4.17 に示されているように,トラック02のセクタ01にのみ,比較エラーが見つかりました。ここがディレクトリ部であることは,「DIR コマンド」の項で解説しています。 Figure-3.4.2 の ERA コマンドを実行したことによるディスケット上のデータの変化は,トラック02のセクタ01のみであることが分かります。

次にこのセクタを、A:、B:同時にダンプしたものが Figure-3.4.17 の続きに示されています。 16進ダンプ部のB:側の "=" は、A:と等しいバイトを表します。どこのバイトがA:,B:異なっているのでしょう。そう、"MOVCPM.COM"の32バイトのディレクトリの最初のバイトが $00 \rightarrow E$ 5 に変っていますね。このように、ERA コマンドはファイルの実際の内容を消去するのではなく、ディレクトリの最初の1バイトを "E5H" に書き替えるだけであることが理解されたと思います。よって一旦削除されたファイルでも、その後に書き込みなどが行われていなければ、ディスク上のこの部分を書き替えることにより "生き返らせる" ことも不可能ではないわけです。

しかしこれらの物理的なことを、我々ユーザーが気にする必要はありません。ERA コマンドは、あくまでもファイルの "削除"であり、ERA コマンドを実行すると、そのファイルは "消えてなくなる"と思って運用すればよいのです。

# 3.5 SAVE (メモリ内容ディスク・セーブ・コマンド)

----SAVE コマンド----

# コマンド形式・機能

# SAVE\_n\_x: filename.ext

ドライブx:上に、TPAの始まりからnページ分のメモリ・イメージを、ファイル名 \*filename.ext \*/ としてセーブする.

注1) TPAの始まりはアドレス100Hから、1ページは256バイト (nは10進数)。

注2) x:はそれがログイン・ディスクの場合、省略できる。




Figure-3.5.0 SAVEコマンドの機能

# 実習 SAVE\_n\_x:filename.ext

ログイン・ディスク上に TPA のメモリ・イメージを nページ分ファイルする.

現在の TPA のメモリ内容は、何が残っているのか不明なので、まず実行可能な簡単なプログラムをアドレス100Hから書き込み、それをディスクにセーブしてみましょう。書き込むプログラムは「ア

ドレス4000Hから 4FFFH までの 4 Kバイトに、00から始まり、1 バイトごとに01、02、03……とインクリメントされるデータを書き込んで行く」という働きをします。このプログラムは僅か17バイトですが、SAVE する時は実習の意味で 2 ページ分ファイルしてみます。あとで確認しやすいよう、プログラムを書き込む前にアドレス100H~4FFH に \*55H\* (ASCII コードのU) をフィル (満す) しておきます。これらの作業はのちほど解説する DDT を使って行います。

その様子を示します.




Figure-3.5.1 ディスク上にセーブするデータを作成.

# ビルトイン・コマンド徹底実習

このように目的のプログラムを、アドレス100Hから、DDTの  $^*A''$  コマンド (ライン・アセンブラ) で直接書き込みます。

データが出来たら、TPA の 2 ページ分( $100H \sim 2FFH$ )をセーブします。このファイルには "TESTSAVE. COM" という名を付けました。即実行可能なマシン語ファイルなので、ファイル名のエクステンションは "COM" とします。

#### A>SAVE 2 TESTSAVE.COM/ A>

Figure-3.5.2 SAVE コマンドの実行。 256×2バイト分をセーブする。

SAVE コマンドの実行が終りました。 コマンド・ラインの  $^{\circ}2$   $^{\circ}$  は 2  $^{\circ}$  2  $^{\circ}$  を指定する数字です。 では,セーブされた  $^{\circ}$  TESTSAVE.COM  $^{\circ}$  を DIR で確認してみましょう.

A>DIR TESTSAVE.COM / A: TESTSAVE.COM A>

> Figure-3.5.3 結果の確認

確かにファイルが生成されています。どのようなファイルなのか、このファイルの状態を STAT で調べてみます。(STAT コマンドについては第4章「STAT コマンド」の項を参照。)

#### A>STAT TESTSAVE.COM /

Recs Bytes Ext Acc
4 1k 1 R/W A:TESTSAVE.COM
Bytes Remaining On A: 94k

A>

Figure-3.5.4 セーブされたファイルの状態を確認。

このように "TESTSAVE. COM" は、ファイル長が 1 K Kバイトであることが分かります。 2 ページ分、 $256 \times 2$  バイトしかセーブしていないのに、1 K バイトのファイルが出来ている理由は、8 インチの標準ディスクでは、CP/M のファイル管理が最小でも 1 K Kバイト単位で行われているからです。 生成されたファイルの内容は、DUMP コマンドでも見ることができます。そのサンプルランを次に

示します(DUMP については、第4章「DUMP コマンド」の項を参照)。

```
A>DUMP TESTSAVE.COM /
0000 21 00 40 06 00 70 23 04 7C FE 50 C2 05 01 C3 00
A>
```

Figure-3.5.5 DUMP コマンドによるファイルの内容の確認。

このようにマシン語のプログラムと、55H0コードが2ページ分ファイルされていることが確認できました。

SAVE コマンドとは直接関係ありませんが、COM ファイルとしてセーブされた、この短いプログラムを実行してみましょう。アドレス100Hスタートのプログラムなので、このプログラム名のプライマリ・ネームをキーインし、リターンすることにより自動的に実行されます。

# A>TESTSAVE / A>

Figure-3.5.6 セーブされたプログラムの実行.

#### ビルトイン・コマンド徹底実習

このプログラムの最後は "JMP 0" のリブート (ウォーム・ブート) になっていますので, 実行が終るとこのようにリブートして CP/M にもどります

一応, 実行結果を DDT のダンプ・コマンドで, 4000H~4FFFHがどうなっているか見てみましょう.




Figure-3.5.7 DDT による実行結果の確認。

DDT と併用し、既存ファイルをドライブ×:上にコピーする。ディスク・ドライブが 1 台でも、ファイルのコピーが可能。

DDT と SAVE コマンドを使って、PIP コマンドを用いないで、既存ファイルのコピーができます。但し、ファイルが大きくて、TPA にロードしきれないものはダメです。

では、CP/Mのアセンブラである "ASM. COM" をこの方法でコピーしてみましょう。せっかく DDT を使うのに、ただコピーするだけではつまらないので、アセンブラのエラー・メッセージの一部 を、カナで表示するように変更してコピーします。

#### A>STAT ASM. COM /

Recs Bytes Ext Acc 64 8k 1 R/W A:ASM.COM Bytes Remaining On A: 105k

A>ASM XXXX/

CP/M ASSEMBLER - VER 2.0

NO SOURCE FILE PRESENT -

A>

A>

Figure-3.5.8

ファイル "ASM. COM" のファイル長の確認。 Recs の項の「64」をメモしておく。

# Figure-3.5.9

アセンブラのエラー・メッセージの1つの出力 例。この"NO SOURCE……"をカナに変更し てコピーする。

A>DDT ASM. COM / ---- DDTを記動して、ASM. COMをTPAにロードする。

このメッセージを

変更する.

DDT VERS 2.2 NEXT PC 2100 0100

-DFBO、FCF J----変更しようとするエラー・メッセージの部分のダンプ

OFBO 20 56 45 52 20 32 2E 30 0D 4E 4F 20 53 4F 55 52 VER 2.0.ND SOUR OFCO 43 45 20 46 49 4C 45 20 50 52 45 53 45 4E 54 0D CE FILE PRESENT.

-SFB9 / ----Sコマンドでカナ文字のコードに書き替えて行く.

OFB9 4E BF / Y

OFBA 4F BO J

OFBB 20 BD / 7

OFBC 53 20 / -

OFBD 4F CC / 7 OFBE 55 A7 / 7

OFBF 52 B2 /

OFCO 43 D9 1 1

OFC1 45 20 J \_ OFC2 20 B6 J 7

OFC3 46 DE /

OFC4 49 20 1

#### ビルトイン・コマンド徹底実習

```
OFC5 4C B1 / 7
OFC6 45 D8 /
OFC7 20 CF / 7
OFCB 50 BE J to
OFC9 52 DD /
OFCA 45 20 / _
OFCB 53 201
OFCC 45 20 / _
OFCD 4E 201
OFCE 54 201
OFCF OD . J -----ピリオドでSコマンドを終る.
-DFBO, FCF/ ----変更した部分の確認のダンプ
OFBO 20 56 45 52 20 32 2E 30 OD BF BO BD 20 CC A7 B2 VER 2.0.Y-Z 774
OFCO D9 20 B6 DE 20 B1 D8 CF BE DD 20 20 20 20 20 OD N 7" 77772
-^C -----Ctrl-CによりDDTを終了しCP/Mに戻る.
A>
```

Figure-3.5.10 DDT により ASM. COM を TPA にロードし、一部に変更を加える.

# A>SAVE 32 ASMSAVE.COM / A>

# Figure-3.5.11

一部変更された TPA の ASM. COM のメモリ・イメージを、先ほどメモした「64」を1/2したページ数分 SAVE する(もし割り切れない場合は切り上げ).

#### A>STAT ASMSAVE.COM /

Recs Bytes Ext Acc 64 8k 1 R/W A:ASMSAVE.COM Bytes Remaining On A: 94k

#### Figure-3.5.12

STAT による SAVE されたファイルの確認. オリジナルと同じ容量のファイルがセーブされている.

A>ASMSAVE XXXX J CP/M ASSEMBLER - VER 2.0 ソース ファイル カ\* アリマセン カナに変更された

# Figure-3.5.13

メッセージの一部を変更して、セーブされた新 しいアセンブラで、ファイル "XXXX" をアセ ンブルする。エラー・メッセージがカナで出力 されていることに注目。

注) カナ文字を表示するには、もちろんカナ文字が使える CP/M でなくてはなりません。国産のパーソナル・コンピュータ用の CP/M では、ほとんどでカナの使用が可能です。

A>

A>

# 3.6 USER (ユーザー・エリア移行コマンド)

――USER コマンド――

# コマンド形式・機能

USER. n

ユーザー・エリアn に移行する  $n=0\sim15$ の10進数

# 解説 USER

USER コマンドは、MP/M(マルチ・ユーザーの CP/M)で使用するディスクとのコンパチビリティを持たせるために、CP/M Version 2.0 から追加されました。複数の人が同時に一つの装置を使用する MP/M において、この USER コマンドがなぜ必要なのか、本項により明らかになるでしょう。

CP/Mでは、大容量のハード・ディスクでも使わない限り、通常は USER コマンドを使う必要性はまったくありません。USER コマンドより、実際のディスケットを何枚か使うことをお勧めします。さて USER コマンドは、各ドライブ上の1枚のディスケットを仮想の16枚のディスケットに分割し、その16枚に0から15までの番号を付け、コマンド "USER n"を実行することにより、あたかもn番目のディスケットのみを単独で使っているような効果を与えるものです。言い替えれば、物理的に同




Figure-3.6.0 USERコマンドの機能

# ビルトイン・コマンド徹底実習

ーディスケットであっても、ユーザー・エリアが異なれば別のディスケットと同等なのです。異なるユーザー・エリアのファイルに対しては、ディレクトリすら表示できず、すべてのコマンドが無効です(PIP コマンドの特別な使い方を除く)。要するに、物理的には同一ディスケット上のファイルであっても、ユーザー・エリアが異なれば、それらは存在しないのです。

ユーザー・エリアは、すべてのドライブに対して同時に効果を与えます。ドライブA:がユーザー・エリア5なら、ドライブB:も5になっています。

CP/M が起動した時のデフォルトのユーザー・エリアは 0 であり、この 0 エリアはCP/M Version 1.4 のディスケットとコンパチビリティーのある唯一のエリアです。 0 以外のユーザー・エリアでは、 Version 1.4 のディスケットは読めません。

# 実習 USER\_n

```
A>DIR J ----ドライブA: のディレクトリを見る。
A: MOVCPM
                                                       COM
           COM : PIP
                          COM : SUBMIT
                                        COM : XSUB
A: ED
           COM : ASM
                          COM : DDT
                                         COM : LOAD
                                                       COM
A: STAT
           COM : SYSGEN
                          COM : DUMP
                                         COM : BIOS
                                                       ASM
A: CBIOS
           ASM : DEBLOCK
                          ASM : DISKDEF
                                        LIB : PTBIOS48 ASM
A: PTBOOT48 ASM : PTCPM48 COM : DUMP
                                         ASM
A>USER 5 / ----ユーザー・エリア5に移行する。
A>DIR / ---- 再びDIRを実行.
NO FILE --- - JPTINTAN
A>DIR B: / ----ドライブB: のディレクトリを見る.
NO FILE ---- こちらにも何もない.
A>USER 01----ユーザー・エリアOに帰る.
A>DIR BIJ ----B: 上のディレクトリを見る、エリアOにはファイルがあった。
B: BASLIB
           REL : BASCOM
                        COM : MBO
                                         COM : LBO
                                                       COM
B: TESTPRO BAS : FORLIB
                          REL : MBASIC
                                         COM
A>STAT USR: ノーーー-現在のユーザー・エリアと、ファイルガ存在しているユーザー・エリアを表示させる。
Active User : 0 ----現在のエリアはO.
Active Files: 0 ----ファイルの存在するエリアは0のみ、
A>
```

Figure-3.6.1 USER コマンドの実習

0以外のユーザー・エリアへ、ファイルをコピーする実例が、第4章の「STAT コマンド」の実習 10と、PIP コマンドの「[Gn] PIP パラメータ」の項にありますので参照して下さい。また、"STAT USR:"の使い方も、「STAT コマンド」の項を参照して下さい。



# 4.1 STAT (ファイルや周辺装置の設定および状況報告プログラム)

——STATistical information program——

# コマンド形式・機能

# 〈ファイルに関するコマンド〉

1 STAT

コールド・スタートやウォーム・スタートの後, アクセスされたことのあるディスク の未使用エリアの容量と、それらのドライブが R/Wか R/O かをレポートする。

2 STAT x:

ドライブx:の未使用エリアの容量のみレポートする。

3.a STAT x: filename.ext

ドライブx:上のファイル "filename.ext" の、各種サイズとアトリビュートをレポートする

3.b STAT\_x: filename.ext\_\$S

3·aと同様であるが、さらにファイルのサイズの表示も行われる。

4.a STAT\_x: filematch

3·aにファイル・マッチを使用したもの。

4.b STAT\_x: filematch\_\$S

4·aと同様であるが、さらにファイルのサイズの表示も行われる。

5 STAT\_x: filename.ext\_\$ atr

ドライブ x:上のファイル "filename.ext" に対して、アトリビュート "atr" を設定する (CP/M Version 1.4にはこの機能なし).

6 STAT\_x: filematch\_\$ atr

5にファイル・マッチを使用したもの。

# 〈周辺装置に関するコマンド〉

7 STAT\_DEV:

周辺装置の現在の割り付け状況をレポートする。

8 STAT\_VAL:

STAT コマンド・ライン・メニューと、ロジカル・デバイス対フィジカル・デバイスの一覧表を表示する (CP/M Version 1.4には、コマンド・メニューはなし)

9 STAT\_logdev: = phydev:

各周辺装置(フィジカル・デバイス)をロジカル・デバイスに割り付ける.

10 STAT USR:

現在のユーザー・エリアとファイルが存在するユーザー・エリアをレポートする (CP/M Version 1.4には、この機能なし).

11 STAT x: DSK:

ドライブx:の記憶容量や入力可能ファイル数など、ディスク・ドライブの諸元を表示する (CP/M Version 1.4にはこの機能なし).

12 STAT \_\_x: =R/O…(この場合のx: は省略できない.)

ドライブx:にリード・オンリーのライト・プロテクトを設定する。

注) x:は、それがログイン・ディスクの場合、省略できる、

# 実習1 STAT

コールド・スタートやウォーム・スタートの後、アクセスされたことのあるディスクの未使用メモリ・スペースとそれらのドライブが R/W であるか、R/O であるかをレポートする。

A>STAT / A: R/W, Space: 106k

A>

Figure-4.1.1

ドライブB: には、まだアクセスしたことがないので、ドライブA: に関してのみレポートされている。

A>DIR B: /

B: BASLIB REL : BASCOM COM : MBO COM : LBO COM B: TESTPRO BAS : FORLIB REL : MBASIC COM

A>

Figure-4.1.2 実習のために DIR を使って、ドライブ B: erpクセスしてみる。

A>STAT / A: R/W, Space: 106k B: R/W, Space: 78k

A>

**Figure-4.1.3** 今回はドライブ A:, B:ともにレポートされた.

このように CP/M は、アクセスしたすべてのドライブのディレクトリ情報を、メモリ内に常に保持しています。

# 実習2 STAT\_x:

ドライブ x:に関して、未使用のメモリ・スペースのみレポートします。

# A>STAT B: /

Bytes Remaining On B: 78k

A>

#### Figure-4.1.4

ドライブ B: の未使用メモリ・スペースがレポートされている。

Figure-4.1.3 と比較して下さい.

実習3·a STAT\_x:filename.ext

実習3·b STAT ∴x:filename.ext ↓\$S

実習4·a STAT \_x:filematch

実習4·b STAT\_x:filematch\_\$S

ドライブ  $\mathbf{x}$ : 上のファイル "filename. ext" に関するロジカル・エクステント中のレコード数 (Recs), ファイルの全容量のキロバイト数 (Bytes), 16 Kバイトのエクステント数 (Ext), ファイルのアクセス・アトリビュート (Acc) などをレポートします.

# A>STAT B: MBO. COM /

Recs Bytes Ext Acc 137 18k 2 R/W B:M80.COM Bytes Remaining On B: 78k

A>

#### Figure-4.1.5

ドライブ B: 上の $^{N}$ M80. COM''(マイクロソフト社のマクロアセンブラ)に関してレポートされた。

ドライブ B: には Figure-4.1.2 のディスケット が入っている。

また、ファイル名のあとに、\*\$S"オプションを付けてコマンドを実行することにより、さらにファイルに割り当てられたレコード数(Size)も表示されます。

#### A>STAT B: MBO. COM \$5 /

Size Recs Bytes Ext Acc 137 137 18k 2 R/W B:M80.COM Bytes Remaining On B: 78k

A>

Figure-4.1.6 "Size" が表示されている。先ほどの Figure-4.1.5 と比較して下さい。通常のファイル (シーケンシャル・ファイル) では "Size" と "Recs" の値は一致する。

次に、ファイル名にファイル・マッチを使ってみましょう。

#### A>STAT B: \* . REL !

Recs Bytes Ext Acc 377 48k 3 R/W B:BASLIB.REL 182 23k 2 R/W B:FORLIB.REL Bytes Remaining On B: 78k

A>

# Figure-4.1.7

プライマリ・ファイルネームにファイル・マッチを使い、ドライブ B:上のすべての "REL"ファイルをレポートしている.

ここで、こられのコマンドにより表示される、各項目の用語の説明をしておきましょう。

Size

……・シーケンシャル・ファイルの場合は、次の "Recs" の値と一致し、ファイルに割り当てられたレコード数 (1レコードは128バイトで、CP/M 上の1セクタに当る)を示します。

ランダム・アクセス・ファイルの場合は、ファイルの最終(End Of File)レコードの番号(位置)を示します。

Recs

……・シーケンシャル・ファイルの場合は、そのファイルのロジカル・エクステント (標準ディスクの場合は、16Kバイトのブロックを1ロジカル・エクステント で表す。)によって占められるレコード数を示します。この場合は、"Size"の値 と一致します。

ランダム・アクセス・ファイルの場合は、データが書き込まれていないレコードをも含んだ、ロジカル・エクステントのレコード数を示します。

**Bytes** 

……シーケンシャル・ファイルの場合は、ファイルによって占められる実際のバイト数(ブロック単位であり、標準ディスクの場合は1024バイト=1 Kバイトが最小の単位となる)を示しています。

ランダム・アクセス・ファイルの場合は、実際にデータの書き込みが行われた レコードの合計のバイト数が示されます。ランダム・アクセス・ファイルの場 合は、この "Bytes" だけが正確なファイルの容量を示す値になります。

Ext

・・ロジカル・エクステントの数を示します。8インチの標準ディスケットの場合は、1ロジカル・エクステントにより、16Kバイトのディスク・アロケーション・マップ(1Kバイト・ブロックごとのファイル・データの住所録)を表します。よって、ファイルの容量が16Kバイト以下であれば、"Ext"の値は1となり、16Kより大きく、32K以下の場合は2という具合になります。

Acc

…ファイル・アクセスのタイプ(アトリビュート)を示します。 "R/O" か "R/V" か "V" かのいずれかを表示します。"V" がいっしょう。 "V" かがけて表示されます。

# 実習5 STAT\_x:filename.ext\_\$atr 実習6 STAT\_x:filematch\_\$atr

ドライブ x:上のファイル "filename ext" に対して、アトリビュート "atr" (R/O, R/W, \$SYS, \$DIR) を設定します。ファイル名には、ファイル・マッチを使うこともできます。ここで、ファイルのアトリビュート (属性) の種類について解説しましょう。

\$R/O

………Read Only File. このアトリビュートが付くと、ファイルは ERA コマンドや REN コマンド、それに ED や同一ファイル名での SAVE や PIP などの実行 によるファイルの削除や、一部の変更などに対して、ライト・プロテクトがか かります.

\$R/W

……Read/Write File. 通常のファイルが持つアトリビュートであり、自由にファイルの削除や一部の変更ができます。

\$SYS

………SYStem File. このファイルは、DIR コマンドによる表示には現れません. また、PIPコマンドによる転送も不可能です. しかし、ERA コマンドや REN コマンドなどは有効です. この "SYS" と "R/O" の 2 つのアトリビュートを同

時に付けることが、ファイルを保護するための最高のライト・プロテクトになります。

\$DIR

|------DIRectory File. DIR コマンドにより表示される通常のファイル. "SYS" アトリビュートの付いたファイルを通常のファイルにもどすときに使います.

これらのアトリビュートの実習の前に、比較の意味で通常のアトリビュートの状態(\$R/Wで\$DIR)における各ファイルの DIR コマンドと STAT コマンドによる表示を示しておきます。

```
A>DIR B: /
B: BASLIB REL : BASCOM COM : M80 COM : L80 COM
B: TESTPRO BAS : FORLIB REL : MBASIC COM
```

Figure-4.1.8 通常のアトリビュートでの表示例。 ドライブB:上のすべてのファイルが表示されている。

# A>STAT B: \*. \* /

Recs Bytes Ext Acc 227 29k 2 R/W B: BASCOM. COM 3 R/W B: BASLIB. REL 377 48k 182 23k 2 R/W B: FORLIB. REL 59 Bk 1 R/W B: L80. COM 137 18k 2 R/W B: M80. COM 2 R/W B: MBASIC. COM 188 24k 102 13k 1 R/W B: TESTPRO. BAS Bytes Remaining On B: 78k

A>

**Figure-4.1.9** 通常のアトリビュートでの表示例.

では、アトリビュートを付けてみましょう.

# A>STAT B: \*. COM \$SYS /

BASCOM.COM set to SYS M80.COM set to SYS L80.COM set to SYS MBASIC.COM set to SYS A>

#### Figure-4.1.10

ドライブB:上のすべての "COM" ファイルに、 "SYS"アトリビュートを付ける。アトリビュートが設定されたメッセージが出力されている。 A>DIR B: / B: BASLIB REL : TESTPRO BAS : FORLIB REL A>

Figure-4.1.11 DIR コマンドでは、このように "SYS" アトリビュートの付いたファイルは表示されない。 Figure-4.1.8 と比較して下さい。

# A>PIP A:=B:MBO.COM /

NO FILE: =B:MBO.COM.

A>

# A>STAT B: TESTPRO. BAS \$R/0 /

TESTPRO.BAS set to R/O A>

A>ERA B:TESTPRO.BAS/ Bdos Err On B: File R/O A>

#### A>ED B: TESTPRO. BAS /

\*\* FILE IS READ/ONLY \*\*

: \*Q /

Q-(Y/N)?Y

A>

#### Figure-4.1.12

PIP コマンドで "SYS" アトリビュートの付いたファイルを転送しようとしても,このように "ファイルなし"のメッセージが出力され実行できない.

#### Figure-4.1.13

ドライブ B: 上のファイル "TESTPRO. BAS" に、"R/O" のアトリビュートを付ける。メッセージが出力されてアトリビュートが設定された。

# Figure-4.1.14

この "R/O" ファイルを ERA コマンドで削除 しようとしても、このように削除できない. 同 様に REN コマンド (リネーム) も実行できな い.

# Figure-4.1.15

"R/O"ファイルをエディットしようとすると, このように "リード・オンリー" である旨のメッセージが出力される. アペンドして, ファイル内容の確認などはできても最後の "E" コマンドは実行することはできず, 要するにエディットすることは不可能.

# A>PIP B:TESTPRO.BAS=DUMP.ASM / DESTINATION IS R/O, DELETE (Y/N)?N \*\*NOT DELETED\*\* A>

# Figure-4.1.16

PIP コマンドにより、同一ドライブ上に "R/O"ファイルと同一ファイル名で、何らかのファイルをコピーしようとすると、このようなメッセージが出力される。すでに存在しているファイルを削除してもよいなら、"Y"を入力すればコマンドが実行され、"Y"以外のものを入力すれば何も起らず CP/M にもどる。同様に SAVE コマンドからも、"R/O"ファイ

また、"SYS" と "R/O" の 2 つのアトリビュートを同一ファイルに付けることができます。

A>STAT B:M80.COM \$R/0 J
M80.COM set to R/0
A>

# Figure-4.1.17

ルはプロテクトされる.

すでに "SYS" アトリビュートの付いたファイルに、さらに "R/O" を付けた. この状態が最高のライト・プロテクトになる.

この状態で、ドライブ B: 上のファイルの、DIR コマンドと STAT コマンドによる表示を見てみましょう。DIR コマンドによる表示は Figure -4.1.11 と同様です。

```
A>STAT B: *. * /
       Bytes Ext Acc
 Recs
         29k
                 2 R/W B: (BASCOM. COM) - "SYS"
  227
  377
          48k
                 3 R/W B: BASLIB. REL
         23k
                 2 R/W B:FORLIB.REL
  182
   59
                 1 R/W B: (L80.COM)
          Bk
                 2 R/O B: (M80.COM)
                                        → "SYS" でかつ "R/O"
  137
          18k
  188
          24k
                 2 R/W B: (MBASIC.COM) -
  102
          13k
                 1 R/O B: TESTPRO. BAS
                                        "R/0"
Bytes Remaining On B: 78k
A>
```

Figure-4.1.18 このように "Acc" の項と, "( )" で囲まれたファイル名に注目して下さい。 初期状態 の Figure-4.1.9 とも比較して下さい。

これらのアトリビュートの設定は、ディスク上の各ファイルのディレクトリに直接書き込まれます。 よって、リブートやコールド・スタートを行っても消滅することはありません。但し、PIP コマンド や DDT+SAVE コマンドでファイルをコピーした場合,新しく出来たファイルでは、消滅して通常の "DIR" と "R/O" ファイルになります。

アトリビュートの変更は、再び STAT コマンドで行います。ここで最初の状態(通常のアトリビュート)にもどす作業を行ったサンプルランを示します。

A>STAT B:\*.COM \$DIR /
BASCOM.COM set to DIR
MBO.COM set to DIR
LBO.COM set to DIR
MBASIC.COM set to DIR

A>STAT B:TESTPRO.BAS \$R/W / TESTPRO.BAS set to R/W

A>STAT B:MBO.COM \$R/W / MBO.COM set to R/W

A>

# Figure-4.1.19

今までに変更したアトリビュートを, もとの状態にもどす。 "DIR" と "R/W" を設定し直す。

# A>STAT B: \*. # /

Recs Bytes Ext Acc 227 29k 2 R/W B: BASCOM. COM 377 48k 3 R/W B: BASLIB. REL 182 23k 2 R/W B: FORLIB. REL 59 Bk 1 R/W B:LBO.COM 137 18k 2 R/W B: MBO. COM 188 24k 2 R/W B: MBASIC. COM 13k 1 R/W B: TESTPRO. BAS Bytes Remaining On B: 78k

A>

# Figure-4.1.20

このように、もとの何もない通常のファイル状態にもどっている。

# 実習7 STAT\_DEV:

ロジカル・デバイスに対する現在のフィジカル・デバイスの割り付け状態をレポートします。

A>STAT DEV: /
CON: is CRT:
RDR: is PTR:
PUN: is PTP:
LST: is LPT:

#### Figure-4.1.21

ロジカル・デバイス "CON:" には現在 CRT が、"RDR:"には PTR が、"PUN:"には PTP が、"LST:"には LPT が割り当てられていることが、表示されている。

# 実習8 STAT\_VAL:

VALid デバイス・アサイン(各ロジカル・デバイスに対して、割り付け可能なフィジカル・デバイス)の状態を表示し、同時に STAT コマンドのコマンド・メニューを表示する。

```
A>STAT VAL: J

Temp R/D Disk: d:=R/D

Set Indicator: d:filename.typ $R/O $R/W $SYS $DIR

Disk Status : .DSK: d:DSK:
User Status : USR:
Iobyte Assign:
CON: = TTY: CRT: BAT: UC1:
RDR: = TTY: PTR: UR1: UR2:
PUN: = TTY: PTP: UP1: UP2:
LST: = TTY: CRT: LPT: UL1:
A>
```

Figure-4.1.22 STAT コマンドのコマンド・メニューと、ロジカル・デバイスに対するフィジカル・デバイスの選択表が表示されている

# 実習9 STAT\_logdev:=phydev:

1つのロジカル・デバイスに対して、それぞれ4つのフィジカル・デバイスの1つを割り付けます。

```
A>STAT CON:=TTY: /
A>STAT PUN:=UP1: /
A>
```

#### Figure-4.1.23

\*CON: "に対してはTTY, "PUN: "に対してはUP1を割り付けた. 今後は、コンソールとして TTY: (装置名を TTY と呼ぶだけで、何もテレタイプをつなぐ必要はない)が、パンチャ(これも名称だけで、出力装置の意味)としてUP1: が働くことになる。第1章の1.2<sup>「</sup>周辺装置の拡張」を参照。

```
A>STAT DEV: /
CON: is TTY:
RDR: is PTR:
PUN: is UP1:
LST: is LPT:
A>
```

Figure-4.1.24

現在のアサイン状況を調べてみると、このように変更されている。Figure-4.1.21 と比較して下さい。

# 実習10 STAT\_USR:

現在のユーザー・エリアとファイルが存在しているユーザー・エリアを表示します。ユーザー・エリアについては、第3章の「USER コマンド」を参照。

```
A>STAT USR: /
Active User : 0
Active Files: 0
A>
```

#### Figure-4.1.25

フロッピー・デイスクを使用しているシステムでは、普通はユーザー・エリア 0 だけを使用するので、このように現在のエリアは 0 で、かつエリア 0 のみにファイルが存在していることが表示されている。

しかし、上の例ではおもしろくないので、他のユーザー・エリアにファイルを作ってみましょう。 "PIP. COM"をユーザー・エリア5と8にコピーします。

Figure-4.1.26 SAVE コマンドによる、各ユーザー・エリアへのファイルのコピー。

これで、ユーザー・エリアの5と8に "PIP. COM" がコピーされました。再び、さきほどのコマンドを実行してみましょう。

# A>STAT USR: /

Active User : 0 Active Files: 0 5 8 A>

# Figure-4.1.27

ファイルが存在するユーザー・エリアが表示されている。以前のリストと比較して下さい。

# 実習11 STAT\_x:DSK:

ディスク・ドライブ  $\mathbf{x}$ : に関する諸元を表示します。  $\mathbf{x}$ :  $\mathbf{x}$  が省略された場合は、コールドまたは ウォーム・スタート以後、アクセスされたドライブ全部の諸元が表示されます。

#### A>STAT DSK: /

A: Drive Characteristics

1944: 128 Byte Record Capacity

243: Kilobyte Drive Capacity

64: 32 Byte Directory Entries

64: Checked Directory Entries

128: Records/ Extent

8: Records/ Block

26: Sectors/ Track

2: Reserved Tracks

B: Drive Characteristics

1944: 128 Byte Record Capacity

243: Kilobyte Drive Capacity

64: 32 Byte Directory Entries

64: Checked Directory Entries

128: Records/ Extent

B: Records/ Block

26: Sectors/ Track

2: Reserved Tracks

A>.

Figure-4.1.28

 $\mathbf{x}$ : '' を省略したので、アクセスされたことのある $\mathbf{A}$ :  $\mathbf{B}$ : 両ドライブの諸元が表示されている。

### A>STAT B: DSK: /

B: Drive Characteristics

1944: 128 Byte Record Capacity

243: Kilobyte Drive Capacity

64: 32 Byte Directory Entries 64: Checked Directory Entries

128: Records/ Extent

8: Records/ Block

26: Sectors/ Track

2: Reserved Tracks

A>

Figure-4.1.29

ドライブを "B:" と指定した実行例。 ドライブ B:のみに関して表示されている。

ここで,表示されているディスクの諸元について解説しましょう.

表示される各数値は、ディスクの種類や BIOS の作り方によって異なります。ここで表示されているのは、8インチ標準ディスケットの場合の値です。

# 1944: 128 Byte Record Capacity

1レコード128バイトのレコード(セクタ)の、1ドライブに収容可能な全レコード数、バイト数に換算すれば、 $128 \times 8 = 1$  Kバイトなので、ディスケット1 枚に、 $1944 \div 8 = 243$  Kバイト収容可能である。26セクタ×(77本-2 本)=1950であるが、1 Kバイト(8 セクタ)未満は切り捨てる。

# 243: Kilobyte Drive Capacity

1ドライブに収容可能な2Kバイト (64×32バイト) のディレクトリ・エリアを含む全バイト数. システム・トラックに使用するバイト数は含まれない。上記の換算と一致するはずである。

# 64: 32 Byte Directory Entries

32バイト単位のディレクトリの入力可能総数を示す。この例では最大64個のファイルを収容できることを示している。

# 64 : Checked Directory Entries

CP/M のファイル管理上, CP/M の内部で参照するためのパラメータとして使用される. フロッピー・ディスク・ドライブのような, メディアを交換できるドライブには, 上記の \*32 Byte Directory Entries"の値と同じ値に設定して, ディスケットを交換した場合のチェックを可能とし, ディスクのディレクトリ部の破壊を防止する. ハード・ディスクの場合は, メディア自体の交換はないので (メディアを簡単に交換可能なものも出現しているが), この値は \*0" とする.

# 128 : Records / Extent

1エクステントで指定可能なレコード数を示す。この場合、1エクステント(1ディレクトリ)で 128レコード (128セクタ) のディスク上のアドレスを指定可能であることを示している。つまり、1 エクステントで128×128=16Kバイトを表すことができるわけである。

# 8: Records/Block

1ブロック当りのレコード数が 8 レコード = 8 × 128バイト = 1 Kバイトであることを示している。8 インチ標準ディスケットの場合は、ファイルの取り扱いの最小単位が 8 レコード、つまり 1 Kバイトであるが、容量の大きなドライブになると、2 K、4 K、8 K……バイトなどに設定される。

# 26: Sectors/Track

1トラック当りのセクタ数を示す。この場合は26セクタである。

# 2: Reserved Tracks

CP/M システム用の専用トラック本数を示す。この場合は、2 本のトラック(トラック#00と#01)が使用されていることを示している。

# 実習12 STAT\_x:=R/O

ドライブ x: にリード・オンリーのライト・プロテクトを設定します.

# A>STAT B:=R/O/

A>

# Figure-4.1.30

ドライブ B: を書き込み禁止ドライブに設定する.

A>STAT / A: R/W, Space: 90k B: R/D, Space: 78k

# Figure-4.1.31

"R/O" の確認。

ドライブ B: m \*R/O" となっていることがわかる。 Figure-4.1.3 と比較して下さい。

A>ERA B:L80.COM / Bdos Err On B: R/O

#### Figure-4.1.32

"R/O" ドライブの効果の確認。

ドライブ B: 上のファイルを削除しようと試みるが、このように実行できない。R/Oのライト・プロテクトは、ドライブ B: 全体に対して働いている。実習 5.6のように "ファイル" に対して働いているのではない点に注意。

この "R/O" は、ファイルの "R/O" アトリビュートと違って、ディスクに書き込まれるわけではありません、リブートまたはコールド・スタートにより消滅します。ご注意下さい。

# 4.2 PIP (周辺装置間のデータ転送プログラム)

----Peripheral Interchange Program----

# コマンド形式・機能

# 1 PIP

PIPプログラムを起動する.

〈ディスク間のコピー〉

2 PIP d:=s: filename.ext

ドライブ d:上 (destinationの意味) に、ドライブ s:上 (sourceの意味) のファイル "filename.ext" または "filematch" をコピーする。

3 PIP\_d: newname.ext = s: filename.ext ドライブd:上に、ドライブs:上のファイル "filename.ext" を、ファイル名を "newname.ext" と変えてコピーする.

# 〈周辺装置間のデータ転送〉

- 4 PIP CON: =s: filename.ext コンソール・デバイスのいずれかへ、ドライブs: 上のファイル "filename.ext" を出力する。
- 5 PIP PUN: =s: filename.ext パンチ・デバイスのいずれかへ、ドライブs: 上のファイル \*filename.ext" を出力す る.
- 6 PIP\_LST:=s:filename.ext リスト・デバイスのいずれかへ、ドライブs:上のファイル \*filename.ext を出力する.
- 7 PIP d: filename.ext = RDR:
  リーダ・デバイスのいずれかからデータを入力し、ドライブ d: 上にファイル \*filename
  .ext\*\*を作る。
- 9 …=s: filename1.ext, s': filename2.ext, s": filename3.ext,…
  2~6のコマンド・ラインで、複数のソース・ファイルを連結して、1つのファイル
  としてコピー、または連続して周辺装置に出力することができる。

- 注1) PIPコマンドには、2つの実行方法がある。その1つはPIPプログラムを形式1により、まず最初に起動し、PIPが起動したことを示す。\*\*\* プロンプトが出力されたら、その \*\*\* に続けて、形式2~9の目的を指示するコマンド・ラインを記述して、実行する方法。この場合、実行が終われば再び \*\*\* に戻る。もう1つは、メイン・コマンドの \*PIP" に続けて、目的を指示するコマンド・ラインを一度に記述し、PIPプログラムの起動と同時にコマンド・ラインの実行もやってしまう方法。この場合は、実行が終わればCP/Mに戻る。前者の方法は、いくつかの目的の異なるコマンド・ラインを次々と実行する場合に便利であり、後者の方法は、ただ一つのコマンド・ラインを実行する場合に便利である。
- 注2) ドライブ名d:やs:などは、それがログイン・ディスクの場合、省略できる、
- 注3) もし IO バイトによるフィジカル・デバイス (TTY:, UR1:, UP1:…)がサポートされて いれば、 $4 \sim 9$  のコマンド形式で、フィジカル・デバイス名を直接使ってもよい

PIP の実習に入る前に、実習に使用するディスケット上のファイルを DIR コマンドで示しておき

```
A>DIR /
                                            COM : XSUB
                                                            COM
A: MOVCPM
            COM : PIP
                            COM : SUBMIT
                                            COM : LOAD
                                                            COM
                            COM : DDT
            COM : ASM
A: ED
                            COM : DUMP
                                            COM : BIOS
                                                            ASM
            COM : SYSGEN
A: STAT
                            ASM : DISKDEF
            ASM : DEBLOCK
                                            LIB : PTBIOS48 ASM
A: CBIOS
                            COM : DUMP
A: PTBOOT48 ASM : PTCPM48
                                            ASM
A>
```

```
Figure-4.2.1·a ドライブ A: 上のディスケットの内容.
```

```
A>DIR B: 1
B: BASLIB REL : BASCOM COM : MBO COM : LBO COM
B: TESTPRO BAS : FORLIB REL : MBASIC COM
A>
```

Figure-4.2.1·b ドライブ B: 上のディスケットの内容.

本書の実習では、周辺装置を介して外部の機器とデータ転送を行う場合、主にもう1台の CP/M マシンと、互いの "PUN:"と "RDR:"の各デバイスを介して交信することを例題としています。PUN: や RDR:は具体的には、RS-232C ポートなどであるわけです。その様子を Figure-4.2.2 に示します。しかし、周辺装置は何であっても、基本的には全く同じです。パンチャやリーダ、あるいはモデムや

MT カセットなど、どのようなものでも、ここでの実習と同じことが言えるのです。




Figure-4.2.2 2台のCP/Mマシン間のデータ転送

# 実習1 PIP

CP/M のコマンドの中で、PIP と DDT は、それぞれのプログラムのみを、目的を記述したコマンド・ラインを伴わずに、単独で起動することができます。




# Figure-4.2.3

PIP が起動し、コマンド・ラインの入力を促す プロント \*\* が出力された。

実置2 PIP\_d:=s: { filename.ext filematch

ドライブ d:上に、ドライブ s:上のファイル "filename.ext" をコピーします。この場合、ファイル名にファイル・マッチを使用することもできます。



#### Figure-4.2.4

コマンド・ラインの "ED. COM" は本来 "A: ED. COM" であるが、現在のログイン・ディスクが A: なので、ドライブ名を省略できる。ドライブ A: 上の "ED. COM" がドライブ B: 上にコピーされた。実行が終ると再び PIP のプロンプトにもどっている。

#### \*B: = \* . ASM /

COPYING -BIOS.ASM CBIOS.ASM DEBLOCK.ASM PTBIOS48.ASM PTBOOT48.ASM DUMP.ASM

### Figure-4.2.5

上記実習のプロンプト \*\* \*\* のあとに引き続いて、ファイル・マッチを使った例. ドライブ A: 上のエクステンションが \*ASM\* であるすべてのファイルが、ドライブ B: 上にコピーされた. 実行が終ると再び PIP のプロンプトにもどっている.

ここで実習した、Figure-4.2.3~5 の PIP コマンドの使い方には、特記しなければならないもう一つの使い方があります。それは「ソース・ディスケット(この場合ドライブ A:)を交替しながら、デスティネーション・ディスク上(この場合ドライブ B:)にファイルを次々とコピーできる。」ということです。このことは、デスティネーション・ディスケットを任意のドライブに挿入して、PIPを起動しておけば、別々のソース・ディスケットから、必要なファイルだけをコピーすることができるということであり、この手法は、日常よく使われます。試しに、ドライブ A:のソース・ディスケットを、別のディスケットと入れ替えて、その中のファイルをドライブ B:上へコピーしてみて下さい。

特記事項をもう1つ。PIP を使って、ディスク上のすべてのファイルを、"\* .\*"などで、別の空のディスクにコピーすると、ファイルがきれいに整理されます。エディタや、ERA、SAVE、PIP コマンドなどをたくさん使って作業したディスケットは、適当な時に、ファイルのオール・コピーを行うと、バラバラに散在していた1つのファイルのデータが、一カ所に連続したファイルとなってコピーされますので、ディスクのリード/ライトがずっと速くなります。

さて、Figure-4.2.5 の後から実習を続けます。

\*A:=B:TESTPRO.BAS / \* /

A>

# Figure-4.2.6

今回は、コピーの方向が逆になっている。ドライブ B:上のファイル "TESTPRO. BAS" が、ドライブ A:上にコピーされた。実習が終ると再び PIP のプロンプトが出力される。ここでは PIP をすべて終了し、CP/Mにもどったことを示す "A>" に注目。

Figure-4.2.4~6 の結果を DIR コマンドで確認してみましょう.


```
A>DIR B: /
B: BASLIB
            REL : BASCOM
                           COM : MBO
                                          COM : LBO
                                                         COM
                                                          COM
B: TESTPRO
           BAS : FORLIB
                           REL : MBASIC
                                          COM : ED
B: BIOS
            ASM : CBIOS
                           ASM : DEBLOCK ASM : PTBIOS48 ASM
B: PTBOOT48 ASM : DUMP
                           ASM
A>
```

Figure-4.2.7 Figure-4.2.1-a と比較して下さい。ドライブ B:上には、"ED. COM" 以後のファイル が新たにコピーされている。

```
A>DIR TESTPRO.BAS /
A: TESTPRO BAS
A>
```

Figure-4.2.8 ドライブ A:上には "TESTPRO. BAS" がコ ピーされている.

PIP コマンドを実行するには、二通りの方法があることは前述しましたが、例えば Figure-4.2.4 は次のようになります。



# Figure-4.2.9・a 事行が終ると更ば PIP のプ

実行が終ると再び PIP のプロンプト \*\* \* にもどり、次の PIP 操作が可能となる。

∥ 結果は同じ.

A>PIP B:=ED.COM/
A>

# Figure-4.2.9·b 実行が終ると PIP を終了し、CP/M にもどってしまう.

# 実習3 PIP\_d:newname.ext=s:filename.ext

ドライブ s:上のファイル "filename.ext" を、ドライブ d:上にファイル名を "newname.ext" と変更してコピーします。

# A>PIP A:MACROBO.COM=B:MBO.COM / A>

# Figure-4.2.10 ドライブ B: 上のファイル "M80. COM" を, ドライブ A: 上にファイル名を "MACRO80. COM" としてコピーする.

```
A>DIR MACROBO.COM /
A: MACROBO COM
A>
```

Figure-4.2.11 結果の確認。"M80. COM"が"MACRO80. COM"としてコピーされている。

# 実習4 PIP\_CON:=s:filename.ext

現在のコンソール・デバイスとして割り当てられている装置(周辺装置のアサインについては、「STATコマンド」を参照) に、ドライブ s: 上のファイル "filename.ext" を出力します。

```
150 INPUT "FILE NAME"; FILENAMEIN$
160 INPUT "DATE" : DATEINS
170 '
180 'DISK FILE OPEN
190 OPEN "R", #1, FILENAMEIN$
200 '
210 '--- DATA STORE AREA DIM DEFINE ---
220 'DATA BYTE BIT ASSIGNMENT
230 'BIT7, BIT6 ---- 0 0 = NO LEVER RESPONSE
              ---- 0 1 = RESPONSE AT CS
250 '
              ---- 1 0 = RESPONSE AT UCS
260 'BIT5, 4, 3, 2, 1, 0 --- LEVER RESPONSE COUNTER AT ITI
   • 実行中に何らかのキーインを行うとブレークがかかり、処理を中止してCP/Mに戻る。
ABORTED: B: TESTPRO. BAS - ブレークのメッセージ
A>
```

Figure-4.2.12 現在の"CON:" (コンソール) デバイスは、初期状態のままなので、通常その出力はスクリーンに割り付けられている. よって、ドライブ B: 上のファイル"TESTPRO. BAS"がスクリーン上に転送されることになる。このコマンド・ラインは結果として TYPE コマンドを使ったのと同じである.

# 実置5 PIP\_PUN:=s:filename.ext

現在のパンチ・デバイスとしてアサインされている装置に、ドライブs:上のファイル \*filename ext\* を出力します。

A>PIP PUN:=DUMP.ASM /

#### Figure-4.2.13

現在の"PUN:"(パンチ)デバイスにアサインされている装置の1つに、ドライブA:上のファイル "DUMP.ASM"を出力する。この場合も実行中に何らかのキーインによるブレーク機能が働く。

# 実習6 PIP\_LST:=s:filename.ext

現在のリスト・デバイスとしてアサインされている装置に、ドライブ s: 上のファイル \*filename.ext\*\* を出力します。

```
A>PIP LST:=DUMP.ASM /
IFILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
; COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
DIGITAL RESEARCH
BOX 579, PACIFIC GROVE
: CALIFORNIA. 93950
ORG100H
BDOSEQUOOO5H: DOS ENTRY POINT
CONSEQUI; READ CONSOLE
TYPEFEQU2; TYPE FUNCTION
PRINTFEQUY BUFFER PRINT ENTRY
BRKFEQU11: BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
OPENFEQUIS: FILE OPEN
READFEQU20; READ FUNCTION
FCBEQU5CH: FILE CONTROL BLOCK ADDRESS
BUFFEQUBOH; INPUT DISK BUFFER ADDRESS
NON GRAPHIC CHARACTERS
CREQUODH: CARRIAGE RETURN
LFEQUOAH: LINE FEED
      タブ機能が働いてないことに注目.
```

Figure-4.2.14 現在の"LST:"(リスト)デバイスは、初期状態のままで、通常は"LPT:"(プリンタ) にアサインされている。このようにプリンタにドライブ A: 上のファイル"DUMP. ASM" が出力されている。タブの機能が働いてないことに注目。これも同様にキーインによる ブレークが働く

## 実置7 PIP\_d:filename.ext=RDR:

現在のリーダ・デバイスとしてアサインされている装置からデータを入力し、そのデータをドライブ d:上にファイル "filename.ext" としてセーブします.

外部機器からの受信

```
A>PIP RXDUMP. ASM=RDR: [E] /
       FILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
       COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
        DIGITAL RESEARCH
        BOX 579, PACIFIC GROVE
        CALIFORNIA, 93950
       ORG
               100H
BDOS
               0005H
                        DOS ENTRY POINT
        EQU
CONS
        EQU
               1
                        READ CONSOLE
                       TYPE FUNCTION
TYPEF
        EQU
                2
                       BUFFER PRINT ENTRY
PRINTE
        EQU
BRKF
        EQU
                        BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
              11
        FIXED MESSAGE AREA
SIGNON: DB
               'FILE DUMP VERSION 1.44'
                CR.LF.'NO INPUT FILE PRESENT ON DISK$'
OPNMSG: DB
        VARIABLE AREA
IBP:
                2
                        INPUT BUFFER POINTER
OLDSP:
        DS
                2
                        ENTRY SP VALUE FROM CCP
        STACK AREA
                        RESERVE 32 LEVEL STACK
STKTOP:
        END
A>
```

Figure-4.2.15 現在の "RDR: "(リーダ) デバイスにアサインされている装置からデータを入力し、ドライブ A: 上にファイル "RXDUMP. ASM" としてセーブする。入力データは、通常 紙テープ・リーダやモデム、それに種々の通信ポートから入力されるが、ここでは、RS-232Cポートに入力される、別の CP/M マシンから送り出された DUMP コマンドの アセンブリ・ソース・ファイルである。 コマンド・ラインの最後の "[E]" は入力データをスクリーン上に表示するためのオプション・コマンドであり、特に付ける必要はない、ファイルの最後を受信すると、自動的

にディスクへのセーブが行われる。後述「PIP パラメータ」を参照。

A>DIR RXDUMP. ASM / AI RXDUMP ASM A>

#### Figure-4.2.16

セーブされたファイルの確認、 このようにファイル "RXDUMP. ASM" が作 られている。内容は送り出し側のファイル "DUMP. ASM" と一致する.

参考までに、送り出し側の CP/M マシンに与えた "DUMP. ASM"を送信するためのコマンドを 示しておきます.

#### 外部へ送信

A>

A>PIP PUN:=DUMP. ASM, EOF: /

#### Figure-4.2.17

前述の Fig-4.2.13 と同様であるが、最後に特別 な装置名の "EOF:" (後述) を付ける。この "EOF:"を送り出すことにより、受信側はフ ァイルの最後を検知し、自動的にディスクにセ ーブする.

# 実習8 PIP\_ txdev:=rxdev:

入力デバイスから入力したデータを、PIP を通して(ということは、後述の PIP パラメータによ る処理が可能ということ), 出力デバイスに出力します。

#### A>PIP PUN:=CON: /

**ABCDEFGHIJKLMNopgrstuvwxyz** 1234567890, .! "#\$%&' () = \*-+@ TERMINAL MODE by PIP COMMAND ^Z .....Ctrl-ZによりPIPを終了する. A>

#### Figure-4.2.18

CP/M マシンをキーボードとして使用する一例。 キーインされたものは、"PUN:"デバイスから 出力されると同時に、スクリーンにも表示され る. Ctrl-Zのキーインにより、CP/M にもどる. Ctrl-Z により、CP/M にもどると都合が悪い 場合には、コマンド・ラインの最後に後述の PIP パラメータ \*[O] を付けて実行しておけばよ Va.

# 実習9 ···s:filename1.ext, s':filename2.ext,s":filename3.ext···

ファイルを転送する PIP 操作の場合,任意のドライブの任意のファイルを,複数個連続して転送することができます。 つまり別々のファイルを接続して, 1本のファイルとして転送することが可能です。

```
A>PIP B:NEW.TXT=DUMP.ASM, B:BIOS.ASM, DEBLOCK.ASM /
A>
```

Figure-4.2.19 ドライブA:上のファイル "DUMP. ASM"とドライブB:上のファイル "BIOS. ASM" とドライブA:上のファイル "DEBLOCK. ASM" を1本のファイル "NEW. TXT" として、ドライブB:上にコピーする.

```
A>TYPE B: NEW. TXT /
       FILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
       COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
       DIGITAL RESEARCH
       BOX 579, PACIFIC GROVE
       CALIFORNIA, 93950
               100H
       ORG
BDOS
       EQU
             0005H IDOS ENTRY POINT
       EQU 1
CONS
                      READ CONSOLE
TYPEF
       EQU 2
                       TYPE FUNCTION
             9
PRINTF EQU
                      BUFFER PRINT ENTRY
BRKF EQU 11
OPENF EQU 15
                      BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
                     FILE OPEN
READF
       EQU
              20
                      READ FUNCTION
ş
               C, READF
       MVI
       CALL
               BDOS
       POP B! POP D! POP H
       RET
       FIXED MESSAGE AREA
SIGNON: DB
              'FILE DUMP VERSION 1.44'
                                                         Figure-4,2,20 +01
```

```
OPNMSG: DB CR, LF, 'NO INPUT FILE PRESENT ON DISK$'
        VARIABLE AREA
IBP:
        DS
                2
                        : INPUT BUFFER POINTER
OLDSP:
        DS
                2
                        SENTRY SP VALUE FROM CCP
        STACK AREA
                64
                        RESERVE 32 LEVEL STACK
STKTOP:
        END
                                            - 接続箇所(分かり易くするために,ライン・スペ
ースを空けてあるが,実際はない)。
        MDS-800 I/O Drivers for CP/M 2.2
        (four drive single density version)
        Version 2.2 February, 1980
vers
        equ
                22 :version 2.2
        Copyright (c) 1980
        Digital Research
        Box 579, Pacific Grove
        California, 93950
true
        equ
                Offffh ; value of "true"
                                ; "false"
false
        equ
                not true
test
        equ
                false
                        true if test bios
                                  10 if drive 2.3
i opb:
        ;io parameter block
                        inormal i/o operation
        db
                BOh
                        gio function, initial read
iof:
        db
                readf
ions
        db
                        number of sectors to read
                1
                        strack number
ioti
        db
                offset
iost
        db
                1
                        sector number
iodi
        dw
                        ;io address
                buff
        define ram areas for bdos operation
        endef
        end
; *
; *
        Sector Deblocking Algorithms for CP/M 2.0
; *
        ***********************
        utility macro to compute sector mask
                hblk
smask
        compute log2(hblk), return ax as result
                                                            Figure-4.2.20 +02
```

```
(2 ** 0x = hblk on return)
::
       set
              hblk
ay
ax
       set
              0
       count right shifts of ay until = 1
;;
       rept
       if
              ay = 1
       exitm
       endif
       By is not 1, shift right one position
;;
unacnt: ds
                             :unalloc rec cnt
unadsk: ds
                             ;last unalloc disk
                             ; last unalloc track
unatrk: ds
              2
unasec: ds
                             :last unalloc sector
erflag: ds
                             ;error reporting
rsflag: ds
                             :read sector flag
              1
readop: ds
                             ;1 if read operation
              1
                             ; write operation type
wrtype: ds
              1
dmaadr: ds
              2
                             ; last dma address
hstbuf: ds
              hstsiz
                             ;host buffer
:*
; *
       The ENDEF macro invocation goes here.
: *
; *******************************
       end
A>
```

Figure-4.2.20 新しく作られたドライブB:上のファイル "NEW. TXT" を TYPE コマンドで確認 する. このように別々のファイルであったものが、1 本になっていることが確認される.

#### PIPパラメータ

PIP には、PIP パラメータと呼ばれるオプション・コマンドがあり、その種類を次の表に示します。 今まで解説してきた PIP コマンド・ラインの最後に、この PIP パラメータを付けて実行することに より、各種の処理を行いながらデータの転送ができます。

#### PIPパラメータの機能

[B] (Block)

ブロック・モード転送を行う。  $^{\text{*}}X$ -off $^{\prime\prime}$  キャラクタである Ctrl-Sを受信するまでは,受信データをバッファにロードして行き,Ctrl-Sを受信すると,バッファにロードされたデータをディスクにセーブし,バッファを空にして,再び受信データのバッファへのロードを開始する.

[Dn] (Delete)

ライン文字数の制限転送。アスキー・ファイルやキャラクタ入力を転送する際, 各ラインの頭からn文字を越えた文字を削除する。

[E] (Echo)

装置間で転送されているデータを、コンソールにも同時に出力する.

[F] (Form feed) 転送データからフォーム・フィード・キャラクタ (0CH) を削除する.

[Gn] (Get)

現在のユーザー・エリアにおいて、他のユーザー・エリアnから、PIPによる転送を可能にする。

 $\hbox{[H] (Hex format)}$ 

インテル HEX 形式のデータ転送の際、HEX 形式としてのエラーのチェックを行う。

[I] (Ignores null)

上記[H]の機能に、ヌルレコード(:00)を無視する機能を追加したもの。

[L] (Lower case)

すべての大文字を小文字に変換して転送する.

[N] (line Numbers)

転送データにラインN $\alpha$ を付ける。ラインN $\alpha$ の数字の前置きの 0 を表示させるには N 2 パラメータを用いる。

[O] (Object files)

転送の際 "EOF:" (End Of File) キャラクタの "1AH (Ctrl-Z) によるターミネート処理を

#### トランジェント・コマンド徹底実習

無視する。アスキー・ファイルでないファイルの転送も可能となる。

#### [Pn] (Page ejects)

nラインごとにページ送りをする。nが1または指定されない時は、60ラインが初期値として指定される。

#### [Q文字列へZ] (Quit)

転送データをサーチし"文字列"が来ると、転送を終了する、"文字列"自身も転送される。

#### 「S文字列へZ] (Start)

転送されるデータから "文字列" をサーチし見つかれば "文字列" 自身も含め、以後のデータ の転送を開始する。

#### [R] (Read)

"SYS" アトリビュートの付いたファイルの転送を可能にする。同時に [W] パラメータのセットも行われる。

#### [Tn] (Tab)

転送データ中のタブ・スペースをnカラムに設定する。

#### [U] (Upper case)

すべての小文字を大文字に変換して転送する.

## [V] (Verify)

ディスク間のファイルのコピーの際,リード・アフタ・ライト (書き込み後,即読み出して比較)の確認を行い、コピー・データを保障する。

# [W] (Write in R/O)

デスティネーションの "R/O" アトリビュートを無視して転送を行う。

# [Z] (Zeros parity)

入力デバイスから、データの受信時に受信データのパリティ・ビットを 0 にする。

# 実習10 [B]パラメータ

入力装置からデータを入力して、ディスクにセーブする場合、送り出すデータを適当な長さのブロックに区切ることにより、ブロック単位で、バッファ・メモリへの受信☆ディスクへのセーブ☆次のブロックのバッファ・メモリへの受信☆ディスクへのセーブ☆……をくり返し、カセット・テープや紙テープなどの、シーケンシャルな出力装置からのデータを、ブロック・バッファリングにより、ディスクへのセーブを可能にします。但しアスキー・データが対象となります。

データの送り側が、各ブロックの終りに "X-off キャラクタ"である Ctrl-Sを送信することにより、

受信側は、今までに受信されたバッファ上のブロックをディスクにセーブします。すべてのブロックの送り出しが終れば、通常の "End Of File" キャラクタのCtrl-Zを送信することにより、最後のセーブを行い、セーブしたファイルをクローズさせファイルが出来上ります。

実習例として、リーダ・デバイス "RDR: "からデータを入力し、"TEST/B. TXT"というファイル名でディスクにセーブしてみましょう。送り出し側には便宜上 CP/M マシンを使い、そのキーボード入力をパンチ・デバイス "PUN:"から出力させます。この場合、受信側の "RDR:"と送信側の "PUN:"は RS-232 Cポートなどで接続されていると考えて下さい。

#### A>PIP TEST/B.TXT=RDR:[B] /

A>

#### Figure-4.2.21

受信側でのコマンド・ライン。

パラメータ[B]を付けて、リターンしておけば 受信状態となる。"EOF:" (Ctrl-Z) を受信す ると、PIP を終了し CP/M にもどる。

キーインして行く、

#### A>PIP PUN:=CON:, EOF: /

LF=ラインフィード(LFキーのないキーボードは、Ctrl-Jで代用できる)

^s (同上、分かり易くするために空けてある)

END OF LIST. /

<u>^z</u> ----- 最後はCtrl-Zで終る。

Figure-4.2.22 送信側でのコマンド・ライン.

キーインプットが PUN:から出力される。最後に "EOF:" を送信するために、後述 の PIP キーワード "EOF:" を付ける。キーインされた文字は同時にスクリーンにも表示される。

このように、キー入力した各ブロックの終りには Ctrl-S をキーインして行き、最後に Ctrl-Z をキーインすることにより、受信データがディスクにセーブされ、送信側も受信側も PIP を終了し CP/M にもどります。

#### トランジェント・コマンド徹底実習

セーブされたファイル "TEST/B. TXT" を TYPE コマンドで確認してみましょう.

#### A>TYPE TEST/B.TXT/

A>

Figure-4.2.23 セーブされたファイルの内容の確認.

データ送り出し用のCP/Mマシンが用意できない場合は、1台でも次のようなコマンド・ラインにより、[B] パラメータを実習することができます。

# 

Figure-4.2.24 1台の CP/M マシンで実習する場合, 自分のマシンのキー入力が, 直接バッファへの 入力となる.

# 実習11 [Dn]パラメータ

アスキー・ファイルや入力装置からのアスキー・データを転送する際に, 各ラインの文字数を最大 n文字に制限します。

#### A>PIP CON:=TEST/B.TXT[D20] /

A>

#### Figure-4.2.25

先程のファイル "TEST/B. TXT" を1ライン20文字に制限して、コンソールに出力する。

#### A>PIP CON: =CON: [D5] 7

112233445567890 / LF

#### AABBCCDDEEFGHIJKLMN / LF

LF=ラインフィード (LFキーのないキーボードは、 A> Otri-Jで代用できる)

#### Figure-4.2.26

キー入力を自分のコンソールに1ライン5文字に制限して出力する。最初の5文字が、二重になっていることに注目。コンソール入力(キー入力)は自分自身にコンソールへの表示機能があるために、このように5文字だけが二重となり、[D5]による効果が確認できる。

#### 実習12 [E]パラメータ

装置間で転送されているデータを、同時にコンソールへも出力します。アスキー・データであれば、スクリーン上で内容の確認ができるわけです。

```
A>PIP B:=DUMP.ASM[E] /
        FILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
        COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
        DIGITAL RESEARCH
        BOX 579, PACIFIC GROVE
        CALIFORNIA, 93950
        ORG
                100H
BDOS
        EQU
                0005H
                        DOS ENTRY POINT
        EQU
CONS
                1
                        READ CONSOLE
        EQU
TYPEF
                2
                        : TYPE FUNCTION
PRINTE
        EQU
                9
                        BUFFER PRINT ENTRY
BRKF
        EQU
                11
                        BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
```

```
OPENF
        EQU
                15
                         FILE OPEN
READF
        EQU
                20
                         : READ FUNCTION
FCB
        EQU
                5CH
                         FILE CONTROL BLOCK ADDRESS
BUFF
        EQU
                BOH
                         INPUT DISK BUFFER ADDRESS
        FIXED MESSAGE AREA
SIGNON: DB
                'FILE DUMP VERSION 1.44'
OPNMSG: DB
                CR, LF, 'NO INPUT FILE PRESENT ON DISKS'
        VARIABLE AREA
IBP:
        DS
                         INPUT BUFFER POINTER
OLDSP:
                2
        DS
                         ENTRY SP VALUE FROM CCP
        STACK AREA
        DS
                64
                         RESERVE 32 LEVEL STACK
STKTOP:
        END
A>
```

Figure-4.2.27 ドライブA:上のファイル DUMP. ASM をドライブB:上へコピーするコマンドに、 [E] を付けると、このように転送内容が同時にスクリーン上で確認できる。

# 実習13 [F]バラメータ

A>PIP LST:=DUMP.PRN[T8]

#### Figure-4.2.28

[F]パラメータを付けずに、MACRO-80でアセンブルした DUMP プログラムのプリント・ファイルをプリンタへ出力する。[T8]は後述のタブを8文字に設定するパラメータ。

# A>PIP LST:=DUMP.PRN(FT8)/

**Figure-4.2.29** 今度は、先の例に [F] パラメータを付けて実行する。




Figure-4.2.30 [F]パラメータを付けた場合と,付けない場合の印字結果(右は付けなかった場合,左は付けた場合)

# 実習14 [Gn]パラメータ

現在のユーザー・エリアへ、他のユーザー・エリアから、PIP によるファイルのコピーを可能にします。但し、現在のユーザー・エリアに、PIP プログラム(PIP. COM)が存在することが前提です。 実習例として、ユーザー・エリア 5 に "PIP. COM"を作り、その上でユーザー・エリア 0 から、エディタ・プログラムの "ED. COM"をコピーし、その確認をしてみましょう。

```
A>DDT PIP.COM / ---- DDTICLOPIP.COM TPAICO-FTS.
DDT VERS 2.2
NEXT PC
1E00 0100
-^C -----DDTを終る.
A>USER 5/ ---- ユーザー・エリア5に移行.
A>DIR / ----ディレクトリを見る.
NO FILE
A>SAVE 29 PIP. COM / ----TAPOPIP. COM Et-7 do.
A>PIP A:=ED.COM / ----ED.COMをコピーする.
INVALID FORMAT: ED.COM ----エラー・メッセージが出た.
A>PIP A:=ED.COM(GO)ノ -----(GO)を付けてコピーする. これはOK.
A>DIR J -----ディレクトリを見る、エリア 0 から ED.COMがコピーされた、
A: PIP
         COM : ED
                        COM
A>
```

Figure-4.2.31 [Gn] パラメータによる他のエリアからのファイルのコピー, 任意のユーザー・エリア にファイルをコピーする場合は、このような手順により行う.

# 実習15 [H]パラメータ

インテル HEX 形式のデータの転送の際,送信・受信どちらの場合でも,データのチェックを行い,チェックサムを含めて、HEX 形式と合致しないデータであれば、エラー・メッセージを出力します。

```
A>TYPE DUMP. HEX )
: 1001000021000039221502315702CDC101FEFFC284
:100110001B0111F301CD9C01C351013EB03213023A
:10012000210000E5CDA201E1DA5101477DE60FC2D1
: 100130004401CD7201CD59010FDA51017CCD8F01FF
: 100140007DCD8F01233E20CD650178CD8F01C32366
: 1001500001CD72012A1502F9C9E5D5C50E0BCD05F1
: 1001600000C1D1E1C9E5D5C50E025FCD0500C1D101
: 10017000E1C93E0DCD65013E0ACD6501C9E60FFE20
: 100180000AD28901C430C38B01C437CD4501C9F5D4
:100190000F0F0F0FCD7D01F1CD7D01C90E09CD05EA
:1001A00000C93A1302FEB0C2B301CDCE01B7CAB373
:1001B0000137C95F16003C32130221B000197EB757
:1001C000C9AF327C00115C000E0FCD0500C9E5D52A
:1001D000C5115C000E14CD0500C1D1E1C946494CE2
:1001E000452044554D502056455253494F4E2031DD
:1001F0002E34240D0A4E4F20494E50555420464966
: 100200004C452050524553454E54204F4E204449B2
:03021000534B2429
:0000000000
A>
```

Figure-4.2.32 正しい HEX ファイル "DUMP HEX" を、TYPE コマンドでタイプアウトしたもの。 この HEX ファイルは、ダンプ・プログラムのソース・ファイル "DUMP ASM" を アセンブルして生成される。

上の "DUMP. HEX" の 5 ライン目の終りの方にある "…01 C3 23………" の "C3" を, エディタを使って "CC"に変更し、わざとエラーのある HEX ファイルを作り、これを "ERDUMP. HEX" としましょう。

```
A>PIP PUN: =ERDUMP. HEX[E] /
: 1001000021000039221502315702CDC101FEFFC284
:100110001B0111F301CD9C01C351013E803213023A
: 10012000210000E5CDA201E1DA5101477DE60FC2D1
:100130004401CD7201CD59010FDA51017CCD8F01FF
                                             エラー箇所、"C3" であるべきものが
: 100140007DCD8F01233E20CD650178CD8F01CC2366
                                             "CC"となっている。
: 1001500001CD72012A1502F9C9E5D5C50E0BCD05F1
:1001600000C1D1E1C9E5D5C50E025FCD0500C1D101
10017000E1C93E0DCD65013E0ACD6501C9E60FFE20
: 100180000AD28901C630C38B01C637CD6501C9F5D6
100190000F0F0F0FCD7D01F1CD7D01C90E09CD05EA
: 1001A00000C93A1302FEB0C2B301CDCE01B7CAB373
:1001B0000137C95F16003C32130221B000197EB757
: 1001C000C9AF327C00115C000E0FCD0500C9E5D52A
: 1001D000C5115C000E14CD0500C1D1E1C946494CE2
:1001E000452044554D502056455253494F4E2031DD
```

#### トランジェント・コマンド徹底実習

```
:1001F0002E34240D0A4E4F20494E50555420464966
```

- : 100200004C452050524553454E54204F4E204449B2
- :03021000534B2429

:0000000000

A>

Figure-4.2.33 エラーのある HEX ファイル "ERDUMP. HEX" をパンチ・デバイスに出力する。分かり易いように [E] パラメータを付けて、スクリーンにも表示させている。何事もなく最後まで出力された。

#### A>PIP PUN:=ERDUMP.HEX[HE] /

- :1001000021000039221502315702CDC101FEFFC284
- :100110001B0111F301CD9C01C351013E803213023A
- :10012000210000E5CDA201E1DA5101477DE60FC2D1
- : 100130004401CD7201CD59010FDA51017CCD8F01FF
- : 100140007DCDBF01233E20CD65017BCDBF01CC2366

CHECKSUM ERROR

: 100140007DCD8F01233E20CD65017BCD8F01CC2366 → エラーのあるプロックが CORRECT ERROR。 TYPE RETURN OR CTL-Z

^Z A>

Figure-4.2.34 今度は [H] パラメータを付けて実行する。上と同様に [E] パラメータも付けて [HE] と複合コマンドにして実行した。このようにチェックサム・エラーを検出してそのラインを表示し、パンチ・デバイスへの送信を停止した。

このように[H]パラメータにより、HEX ファイルのエラーを検出して一旦停止します。この場合、エラー・メッセージに表示されている "RETURN" をキーインすれば、エラーを無視して転送を継続し、Ctrl-Z をキーインすれば PIP を終了します。"CORRECT ERROR" と表示されていますが、この例ではソースがディスク・ファイルなので、次の例で述べるようにエラーを訂正して、そのまま転送を継続するわけにはいきません。

#### A>PIP RDUMP.HEX=RDR:[H] /

#### CHECKSUM ERROR

:100140007DCDBF01233E20CD65017BCDBF01CC2366 CORRECT ERROR, TYPE RETURN OR CTL-Z

^Z ---- この場合、Ctrl-ZでPIPを打ち切った.

A>

Figure-4.2.35 受信の際も [H] パラメータは有効である。リーダ・デバイスから HEX データを入力し、"RDUMP. HEX"としてディスクにセーブする例. 入力データは先程の"ERDUMP. HEX"を使った。

受信の場合もこのようにエラーを検出します。この場合は、RDR:デバイスがテープ・リーダに類するようなものであれば、テープの誤りを訂正した後、少しもどした適当な位置にセットして、リターンをキーインすれば継続して正しいデータが自動的に編集されて受信できます。 Ctrl-Z をキーインすれば PIP を終了します。

#### 実習16 [1]パラメータ

前述の [H] パラメータの機能に、HEX 形式のヌルレコード (:00) を削除する機能を追加したもので、送信・受信どちらの場合でも有効です。通常は紙テープからの入力の際、テープ・リーダ部などの、不要な \*00″ データを無視するために使います。

#### A>PIP CON:=DUMP.HEX /

- :1001000021000039221502315702CDC101FEFFC284
- :100110001B0111F301CD9C01C351013EB03213023A
- :10012000210000E5CDA201E1DA5101477DE60FC2D1
- :100130004401CD7201CD59010FDA51017CCD8F01FF
- : 1001F0002E34240D0A4E4F20494E50555420464966
- :100200004C452050524553454E54204F4E204449B2
- :03021000534B2429
- :0000000000

45

Figure-4.2.36 [I] パラメータなしのコンソール・デバイスへの出力例. 最後のラインの:000……に注目.

```
A>PIP CON:=DUMP.HEX[I] J

:1001000021000039221502315702CDC101FEFFC284
:100110001B0111F301CD9C01C351013E803213023A
:10012000210000E5CDA201E1DA5101477DE60FC2D1
:100130004401CD7201CD59010FDA51017CCD8F01FF

:
:1001F0002E34240D0A4E4F20494E50555420464966
:100200004C452050524553454E54204F4E204449B2
:03021000534B2429

A>
```

# 実習17 [L]パラメータ

転送データ(対象はアスキー・データ)の、すべての大文字を小文字に変換します。送信・受信ど ちらの場合にも有効です。

```
A>PIP CON: =BIOS. ASM /
        MDS-800 I/O Drivers for CP/M 2.2
        (four drive single density version)
        Version 2.2 February, 1980
                22
                        version 2.2
vers
        equ
        Copyright (c) 1980
        Digital Research
        Box 579, Pacific Grove
        California, 93950
                Offffh ; value of "true"
true
        equ
                                 ; "false"
false
                not true
        equ
                false
                        true if test bios
test
        equ
A>
```

Figure-4.2.38 [L] パラメータなしで、アセンブリ・ソース・ファイル "BIOS. ASM" をコンソール・デバイスに出力する.

```
A>PIP CON:=BIOS.ASM[L] /
        mds-800 i/o drivers for cp/m 2.2
,
        (four drive single density version)
        version 2.2 february, 1980
;
vers
        equ
                22
                         version 2.2
;
        copyright (c) 1980
;
        digital research
        box 579, pacific grove
        california, 93950
true
        equ
                Offffh svalue of "true"
                                 ; "false"
false
                not true
        equ
                        strue if test bios
test
        equ
                false
A>
```

Figure-4.2.39 [L] のパラメータを付けて同様に実行する. 大文字であったのが, 小文字に変換されている.

## 実習18 [N]パラメータ

転送データ(アスキー・データが対象)にラインNaを付けます。[N] と [N2] パラメータにより、2種類のラインNaの表示法があります。送信・受信どちらの場合にも有効です。

```
A>PIP CON:=DUMP. ASMEN] /
                FILE DUMP PROGRAM. READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
     1: :
     2: ;
     3: ;
                COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
     4: ;
                DIGITAL RESEARCH
     5: ;
                BOX 579, PACIFIC GROVE
     6: 1
                CALIFORNIA, 93950
     7: ;
     8:
                DRG
                         100H
                         0005H
     9: BDOS
                EQU
                                 DOS ENTRY POINT
    10: CONS
                EQU
                                 READ CONSOLE
                         1
    11: TYPEF
                EQU
                         2
                                 TYPE FUNCTION
                         9
                                 BUFFER PRINT ENTRY
    12: PRINTF
                EQU
                                 BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
                EQU
    13: BRKF
                         11
    14: OPENF
                EQU
                         15
                                 FILE OPEN
```

#### トランジェント・コマンド徹底実習

```
15: READF EQU 20 ; READ FUNCTION
16: ;
17: FCB EQU 5CH ; FILE CONTROL BLOCK ADDRESS
18: BUFF EQU BOH ; INPUT DISK BUFFER ADDRESS
.
.
.
```

Figure-4.2.40 [N] パラメータを付けてダンプ・プログラムのソース・ファイル \*DUMP. ASM" を コンソール・デバイスへ出力する.

```
A>PIP CON:=DUMP.ASM[N2] /
                FILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
000001
000002
000003 :
                COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
000004
                DIGITAL RESEARCH
000005 ;
                BOX 579, PACIFIC GROVE
000006
                CALIFORNIA, 93950
000007
800000
                ORG
                        100H
000009
       BDOS
                EQU
                        0005H
                                 DOS ENTRY POINT
                EQU
                                READ CONSOLE
000010
        CONS
                        1
                        2
000011
        TYPEF
                EQU
                                 TYPE FUNCTION
000012
        PRINTE
                EQU
                        9
                                 BUFFER PRINT ENTRY
                                 BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
000013
        BRKF
                EQU
                        11
000014
        OPENE
                EQU
                        15
                                 FILE OPEN
000015
        READF
                EQU
                        20
                                 READ FUNCTION
000016
                                 FILE CONTROL BLOCK ADDRESS
000017
        FCB
                EQU
                        5CH
000018
        BUFF
                EQU
                        BOH
                                 : INPUT DISK BUFFER ADDRESS
A>
```

Figure-4.2.41 [N2] パラメータを付けて同様に実行した例。 前置の 0 が付いたラインNaが付けられている.

#### 実習19 [〇]パラメータ

転送の際、"EOF" (End Of File)を示すCtrl-Z(1AH)によるターミネート処理を無視します。[O] パラメータを付けることにより送信の場合は、データ中のCtrl-Zによる PIP の終了が起らず、アスキー・データ以外のオブジェクト・データなどの送信を行うことが可能となります。ディスク上の"COM"ファイルを送信する場合は、自動的にこの[O]パラメータが付けられます。受信の場合は、データ中の Ctrl-Z を受信しても PIP を終了せず、アスキー・データでなくても受信を続けることが可能となります。

オブジェクト・ファイルの "ED. COM" を送信する実習を行ってみましょう。"OUT:" 装置に送り出します。"OUT:" 装置は、後述の「PIP の特別デバイス」の項で解説しますが、筆者の使用している PIP プログラムには、この "OUT:" デバイスに、実験のために次の機能を持たせてあります。「"OUT:"デバイスに対して出力されたデータは、アドレス2000Hからのメモリにすべて格納されて行く、その最終データの次のアドレスには、マーカーとして必ず FFH が書き込まれる」。というものです。

```
A>DDT ED.COM /
DDT VERS 2.2
NEXT PC
1B00 0100
-D100, 1AFF
0100 C3 C0 01 20 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 28 43 ...
0110 29 20 31
            39 37 39 2C 20 44 49 47 49 54 41 4C 20 ) 1979, DIGITAL
0120 52 45 53 45 41 52 43 48 20 44 49 53 4B 20 4F 52 RESEARCH DISK OR
0130 20 44 49 52 45 43 54 4F 52 59 20 46 55 4C 4C 24
                                               DIRECTORY FULLS
0140 46 49 4C 45 20 45 58 49 53 54 53 2C 20 45 52 41 FILE EXISTS. ERA
0150 53 45 20 49 54 24 4E 45 57 20 46 49 4C 45 24 2A SE IT$NEW FILE$*
0160 2A 20 46 49 4C 45 20 49 53 20 52 45 41 44 2F 4F * FILE IS READ/O
0170 4E 4C 59 20 2A 2A 24 22 53 59 53 54 45 4D 22 20 NLY *** "SYSTEM"
0180 46 49 4C 45 20 4E 4F
                       54 20 41 43 43 45 53 53 49 FILE NOT ACCESSI
                              42 41 4B 24 24 24 BLE$BAK$$BAK$$$
0190 42 4C 45 24 42 41 4B
                      24 24 24
01A0 2D 28 59 2F 4E 29 3F
                       24 4E 4F 20 4D 45 4D 4F 52 - (Y/N) ? $NO MEMOR
0180 59 24 42 52 45 41 48 20 22 24 22 20 41
                                       54 20 24 Y$BREAK "$" AT $
01CO 31 6D 1A 01 4D 1D 11
                       01D0 0A CD D7 19 2B EB 21 38 1B 73 7E 3C 4F 06 00 60 ....+. !B.s~<0...
01EO 69 0E 08 CD CD 19 22 39 1B 11 00 04 2A 39 1B 19 i.... "9....*9..
            注目.
1A00 13 1A 9C 67 C9 5F 16 00 7B 96 5F 7A 23 9E 57 EB ...g._.. {...z*....
1A10 C9 06 0C 48 0D C2 14 1A 3D C2 13 1A C9 00 00 00 ...H....=....
```

Figure-4.2.42 アドレス1C2Hに現れる最初の"1AH"に注目しておく。データの最後は、アドレス 1 AFFHで終っていることにも注目。確認し終ったら、100H~8000Hぐらいをゼロクリアしておく。

次に "ED. COM" を "ED. TST" とでもリネームしておきます。エクステンションが "COM" であるファイルは,送信の場合,自動的に[O]パラメータが付いてしまうので,それを実習では避けたいために行います。

A>REN ED.TST=ED.COM / A>

#### Figure-4.2.43

実習を分かりやすくするために、\*COM\*以外の エクステンションにリネームしておく.

これで準備が整いました。PIP を実行してみます。

A>PIP OUT:=ED.TST /

#### Figure-4.2.44

[O] パラメータなしで、オブジェクト・ファイルの "ED. TST"を "OUT:" デバイスに送り出す。筆者の "OUT:" デバイスは、データをアドレス2000Hからのメモリに格納して行く。PIP が終了していることに注目.

```
A>DDT /
DDT VERS 2.2
-D2000, 4000 /
2000 C3 C0 01 20 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 28 43 ... COPYRIGHT (C
2010 29 20 31 39 37 39 2C 20 44 49 47 49 54 41 4C 20 ) 1979, DIGITAL
2020 52 45 53 45 41 52 43 48 20 44 49 53 4B 20 4F 52 RESEARCH DISK OR
2030 20 44 49 52 45 43 54 4F 52 59 20 46 55 4C 4C 24 DIRECTORY FULL$
2040 46 49 4C 45 20 45 58 49 53 54 53 2C 20 45 52 41 FILE EXISTS, ERA
2050 53 45 20 49 54 24 4E 45 57 20 46 49 4C 45 24 2A SE IT$NEW FILE$*
2060 2A 20 46 49 4C 45 20 49 53 20 52 45 41 44 2F 4F * FILE IS READ/O
2070 4E 4C 59 20 2A 2A 24 22 53 59 53 54 45 4D 22 20 NLY *** "SYSTEM"
2080 46 49 4C 45 20 4E 4F 54 20 41 43 43 45 53 53 49 FILE NOT ACCESSI
2090 42 4C 45 24 42 41 4B 24 24 24 42 41 4B 24 24 24 BLE$BAK$$$BAK$$$
20A0 2D 28 59 2F 4E 29 3F 24 4E 4F 20 4D 45 4D 4F 52 - (Y/N)? $NO MEMOR
20B0 59 24 42 52 45 41 4B 20 22 24 22 20 41 54 20 24 Y$BREAK "$" AT $
マーカー、ここで転送が打ち切られている.
```

Figure-4.2.45 終了した PIPの結果を確認する. DDT を起動して,アドレス2000Hからダンプしてみる.

DDT によるダンプでわかるように、PIP による転送はアドレス20C1Hで止っています。次のデータ "FFH" は、最後のデータを示す "OUT:" デバイスのマーカーです。

このダンプの内容と Figure-4.2.41のオリジナル・ファイルのダンプの内容を比較して下さい。転送された最後のデータ ````31, 6D'' の後には ``1AH'' が来ていたことが分かります。

このように PIP による転送は、 "COM" ファイル以外 ("COM" ファイルは自動的に [O] パラメータが付く) のデータであれば、 [O] パラメータを付けないとき、 転送データ中に "1AH" があると、 その時点で PIP を終了します。送信・受信、どちらの場合も終了します。これでは "1AH" を含む可能性のあるオブシェクト・ファイルやデータ・ファイルなどは転送できないことになります。

次に [O] パラメータを付けて実行してみましょう.

# A>PIP OUT:=ED.TST[0] / A>

#### Figure-4.2.46

[O]パラメータを付けて、ファイル"ED. TST"を "OUT:" デバイスに送り出す。前と同様にPIP が終了した。


```
A>DDT /
DDT VERS 2.2
-D2000. 3AFF
2000 C3 C0 01 20 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 28 43 ... CDPYRIGHT (C
2010 29 20 31 39 37 39 2C 20 44 49 47 49 54 41 4C 20 ) 1979, DIGITAL
2020 52 45 53 45 41 52 43 48 20 44 49 53 4B 20 4F 52 RESEARCH DISK OR
2030 20 44 49 52 45 43 54 4F 52 59 20 46 55 4C 4C 24 DIRECTORY FULLS
2040 46 49 4C 45 20 45 58 49 53 54 53 2C 20 45 52 41 FILE EXISTS, ERA
2050 53 45 20 49 54 24 4E 45 57 20 46 49 4C 45 24 2A BE IT$NEW FILE$*
2060 2A 20 46 49 4C 45 20 49 53 20 52 45 41 44 2F 4F * FILE IS READ/O
2070 4E 4C 59 20 2A 2A 24 22 53 59 53 54 45 4D 22 20 NLY *** "SYSTEM"
2080 46 49 4C 45 20 4E 4F 54 20 41 43 43 45 53 53 49 FILE NOT ACCESSI
2090 42 4C 45 24 42 41 4B 24 24 24 42 41 4B 24 24 24 BLE$BAK$$BAK$$$
20A0 2D 28 59 2F 4E 29 3F 24 4E 4F 20 4D 45 4D 4F 52 - (Y/N)? $ND MEMOR
20B0 59 24 42 52 45 41 4B 20 22 24 22 20 41 54 20 24 Y$BREAK "$" AT $
20D0 0A CD D7 19 2B EB 21 38 1B 73 7E 3C 4F 06 00 60 ...+. !8.5~(O...
20E0 69 0E 08 CD CD 19 22 39 1B 11 00 04 2A 39 1B 19 i.... "9....*9...
3900 13 1A 9C 67 C9 5F 16 00 7B 96 5F 7A 23 9E 57 EB ...g._..(._z#.W.
3910 C9 06 0C 48 0D C2 14 1A 3D C2 13 1A C9 00 00 00 ...H....=....
3970 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 40 49 42 00
3990 00 00 00 00 00 00 58 24 24 24 24 24 24 24 4C 49 .....X$$$$$$LI
39A0 42 00 00 00 1A B.......
```

Figure-4.2.47 [O] パラメータを付けて実行した結果を確認する。 DDT でアドレス2000Hからダンプ すると、このようにオリジナル・ファイルが完全に転送されていることが分かる。

このように、[O] パラメータを付けることにより PIP によるアスキー・データ以外の転送(送信・受信とも)が可能となります。

# 実習20 [Pn]パラメータ

プリント用紙にリストをとる時など、nラインごとのページ割り付けを行います。nを1または省略すると、自動的にn=60となります。



#### Figure-4.2.48

DUMP プログラムのソース・ファイル\*DUMP. ASM″を \*LST: ″ デバイスへ出力する. [P 40]と同時に [T8] も付けて 8 カラムのタブ (後述) 機能を持たせた.




Figure-4.2.49 [P40] により 1 ページに40行の割り付けが行われたリスト

# 実習21 [Q文字列へZ]パラメータ 実習22 [S文字列へZ]パラメータ

"S" パラメータは、転送データをサーチして行き、"文字列" が見つかると実際の転送を開始(その"文字列"を含む)します。"Q" パラメータは、転送中のデータをサーチし"文字列"があるとそこで転送をストップ(その"文字列"を転送してから)し、PIP を終了します。

注) "文字列" が小文字を含む場合は、PIPのみ先に起動しておき、PIPのプロンプト "\*" の後にコマンド・ラインを記述すること。下の例のように、1行で記述した場合は、コマンド・ラインがすべて大文字に変換されるので、小文字のサーチが不可能である。

```
A>PIP CON:=DUMP.ASM(SOPENOK:^ZQGLOOP:^Z]/

OPENOK: ;OPEN OPERATION OK, SET BUFFER INDEX TO END

MVI A,80H
STA IBP ;SET BUFFER POINTER TO 80H
; HL CONTAINS NEXT ADDRESS TO PRINT
LXI H,0 ;START WITH 0000
;
GLOOP:

A>
```

Figure-4.2.50 "CON:" デバイスにファイル "DUMP. ASM" を出力する。 SとQパラメータを同時に使って文字列 "OPENOK:" から "GLOOP:" の範囲を出力させる。

# 実習23 [R]パラメータ

"SYS" アトリビュートの付いているファイルを転送可能にします。同時に後述の [W] パラメータも自動的にセットされます。

#### A>STAT LOAD.COM /

Recs Bytes Ext Acc 14 2k 1 R/W A: (LOAD.COM) Bytes Remaining On A: 40k

A>

# Figure-4.2.51 "SYS" アトリビュートの付いた "LOAD. COM" の確認.

# A>PIP B:=LOAD.COM / NO FILE: =LOAD.COM A>

#### Figure-4.2.52

[R] パラメータなしで、このファイルをドライブB:上にコピーを試みるが、PIPは "SYS"ファイルを発見できない。

A>PIP B:=LOAD.COM(R) /
A>

#### Figure-4.2.53

[R] パラメータを付けて同様に試みる。ドライブB:上にコピーされて、PIP が終了している。

# 実習24 [Tn]パラメータ

転送データ中のタブをn文字ごとのスペースに設定します。




Figure-4.2.54 ファイル "DUMP. ASM" を "CON:" デバイスへ, タブを20文字ごとに設定して出力する.

Figure-4.2.40~41 などの 8 文字ごとの場合と比較して下さい。但し "CON:" がスクリーンの場合,[T] パラメータを付けなくても,スクリーンの機能として 8 文字ごとのタブが行われる。

# 実習25 [U]パラメータ

アスキー・データの小文字を, すべて大文字に変換して転送します.

```
A>PIP CON:=BIOS.ASM[U] /
       MDS-800 I/O DRIVERS FOR CP/M 2.2
        (FOUR DRIVE SINGLE DENSITY VERSION)
       VERSION 2.2 FEBRUARY, 1980
VERS
       EQU 22
                      VERSION 2.2
       COPYRIGHT (C) 1980
        DIGITAL RESEARCH
       BOX 579, PACIFIC GROVE
        CALIFORNIA, 93950
TRUE
       EQU
               OFFFFH ; VALUE OF "TRUE"
               NOT TRUE
                               "FALSE"
FALSE
        EQU
               FALSE | TRUE IF TEST BIOS
TEST
       EQU
A>
```

Figure-4.2.55 ファイル "BIOS. ASM" 中の小文字を、大文字に変換して "CON:" デバイスに出力する。
オリジナルのリスト Figure-4.2.38と比較して下さい。

# 実習26 [V]パラメータ

ディスクからディスクへのファイルのコピーの際,書き込み後,即読み出してソース・データと比較し,その一致を確認しながらコピーを行わせます。コピーされた内容の保障ができます。

# A>PIP B:=ASM.COM[V] / A>

#### Figure-4.2.56

ドライブ B:上に "ASM. CON" を [V] パラメータを付けて、確実にコピーした。

# 実習27 [W]パラメータ

PIP 転送によりディスク上にファイルを作る時、すでにそのディスク上に存在している "R/O" アトリビュートの付いた同名のファイル(もしそのようなファイルがあれば)の "R/O" を無視して、新しいファイルのコピーを可能にします(旧ファイルは削除される)。

#### A>STAT B: SYSGEN. COM \$R/O /

SYSGEN.COM set to R/O

# Figure-4.2.57

ドライブ B: 上の "SYSGEN. COM" を "R/O" ファイルに変える.

#### A>PIP B:=SYSGEN.COM/

DESTINATION IS R/O, DELETE (Y/N)?N \*\*NOT DELETED\*\*

A>

#### Figure-4.2.58

[W]パラメータを付けずにドライブ B:上に同名の "SYSGEN. COM" をコピーする. このようにメッセージが出力され, "Y"をキーインしなければコピーされない.

#### A>PIP B:=SYSGEN.COM[W] /

A>

#### Figure-4.2.59

[W] パラメータを付けて同様に実行した. このようにメッセージは出力されず,人が手を掛けることなくコピーされている.

# 実習28 [Z]パラメータ

アスキー・データの受信の際,入力データのパリティ・ビットを0にします(ビット7を0にする)。 ここでは2台の CP/M マシン(カナ文字が使えるもの)を使った実例を示しておきます。

(送り出し側マシン)
PUN:から、キー入力データを 送り出す。 (RS-232C) (受け取り側マシン)
INP:で受信し、ディスク上にファイルを作る。 A>PIP PUN:=CON:,EOF:/
ABCDEFG hijklmn/LF
1234567890/LF
7491474773/LF^Z

LF=ラインフィード、LFはCtrl-Jでも代用できる、

#### Figure-4.2.60

送り出し側マシン実行例.

キー入力が "PUN:" デバイスから送り出される。 カタカナのラインに注目。Ctrl-Zをキーインすることにより、"EOF" キャラクタを送り出す。

#### A>PIP NON/Z.TST=INP: /

A>

#### Figure-4.2.61

[Z] パラメータなしの受信側実行例.

"INP:" デバイスからデータを受信し、ファイル "NON/Z. TST" としてディスクにセーブ する. "EOF" キャラクタの受信により、PIPが終了する.

#### 

Figure-4.2.62 [Z] パラメータなしで作られたファイル "NON/Z. TST" をDDT でダンプして内容を確認する.

カタカナもファイルされており、ビット 7 は 0 にされていないことが分る。 $(\mathcal{P}=\mathbf{B}\mathbf{1}\mathbf{H}=\mathbf{10110001})$ 

注) カタカナ表示用に一部改造した DDT を使用。

#### A>PIP PUT/Z.TST=INP:[Z]/

A>

#### Figure-4.2.63

[Z] パラメータを付けた受信側実行例。 今回はファイル名を "PUT/Z. TST" として 実行した。

Figure-4.2.64 DDTによるファイル "PUT/Z. TST" の内容確認。 カタカナのデータであったものがビット 7を 0 にされて、B1H→31H= "1" のように変 化している。このように受信データのパリティ・ビットが 0 にされていることが分かる。

1台の CP/M マシン(カナ文字が使えるもの)でも、次のように [Z] パラメータの働きを確認できます。 コンソールからの入力を、コンソールに出力する(要するに、キーボードからの入力を、自分自身のスクリーンへ出力する) コマンドを実行してみましょう。

```
A>PIP J
*CON:=CON: J ---- パラメータなしで実行、
AABBCCDD aabbccdd 774イ2ウエエ JLFへz ---- 2重になっている最初の文字がコンソール入力のもの。
次がコンソール出力のもの。
*CON:=CON:[Z] J ----- [2] パラメータを付けて実行、
AABBCCDD aabbccdd 71イ2ウ3エ4 JLFへz
*ア"と入力されたものが、1"と出力されていることに注目。
前述の例と同じ理由による。
```

Figure-4.2.65 1台の CP/M マシンで、[Z] パラメータの働きを確認する。

## PIPの特別デバイス

PIPが取り扱うことができる "装置" には、CON:、RDR:、PUN:、LST:の4つのロジカル・デバイスに対するそれぞれ4種類のフィジカル・デバイス、計16種(第1章の「ディスク以外の周辺装置」および第4章の「STAT コマンド」参照)の他に、次に示す4種類の特別な "装置" があります。

**EOF**: ファイルの終り (End Of File) を表し、PIP にターミネート処理させる "1AH" のコードを送り出すロジカルトの "装置"

実際の使用例である Figure-4.2.22 や、Figure-4.2.60 などを参照

NUL: 40個のヌル・コード (00) を送り出すロジカル上の "装置"。紙テープ・パンチャなどの場合は、テープのリーダ部を付けるために使用される。OUT: デバイス (筆者の PIP コマンドには、出力するデータをアドレス2000 Hからのメモリ上に格納して行く機能がパッチしてある) を使った次の実行例を参照。

Figure-4.2.66 \*OUT: "デバイスに、キー入力データ $\rightarrow$ 40個のヌル $\rightarrow$ 再びキー入力データの順に送信される。

PRN: "LST:" デバイスと似ているが、次の相違点がある。

- ラインNo.が付く
- タブが 8 文字ごとに設定される.
- ●60ラインごとのページ割り付けが行われる.

これらの機能があるため、"PRN: "デバイスは、各種のリストを取る時によく使われる。

**INP**: ユーザーが、PIP プログラム (PIP. COM) の中にパッチして組み込みが可能な、入力のための \*装置".

PIP プログラムの中のパッチ用のユーザー・エリアは、DDT により PIP. COM をロード した時のアドレス $109H\sim1FFH$ にある。

PIP がINP: デバイスを呼ぶ場合, アドレス103Hが CALL され, 109Hのデータを入力データとして持って行く.

次に、筆者がいろいろな実験に使う目的で、この "INP: "をパッチした作業の様子を示しておきます。パッチしたルーチンの内容は前述してある通り。「ポート "F9" への入力データをアドレス2000Hから順次格納して行き、格納データの最後には目印として常に "FFH"を付ける。」というものである。ポート・アドレスは、各自のマシンにより異なりますので注意して下さい。

```
A>DDT PIP.COM /
DDT VERS 2.2
NEXT PC
1E00 0100
-D100,1FF/ 元の "PIP.COM" の冒頭部分をダンプしてみる.
0100 C3 CE 04 C9 00 00 C9 00 00 1A 00 00 00 00 00
0110 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/OUT:SPACE)
0120 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/OUT:SPACE)
0130 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT: SPACE)
0140 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT:SPACE)
0150 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT:SPACE)
0160 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT:SPACE)
0170 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/OUT:SPACE)
0180 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT:SPACE)
0190 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/OUT:SPACE)
01A0 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT:SPACE)
01B0 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT:SPACE)
01CO 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT:SPACE)
01D0 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT:SPACE)
01E0 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT: BPACE)
01F0 28 49 4E 50 3A 2F 4F 55 54 3A 53 50 41 43 45 29 (INP:/DUT:SPACE)
-A1031
0103 JMP 110 /
0106
-S10E /
010E 00 /
             このアドレスに値2000Hを書き込んでおく.
010F 00 20/
0110 28 ./
-A110/
0110
      IN F8 / -
0112
      ANI 401-
                   →それぞれのマシンによって、ポートアドレスなどが異なるので注意。
0114
      JZ 1101
0117
      IN F91-
0119
      STA 109 /
011C
      LHLD 10E /
      MOV M, A /
011F
```

Figure-4.2.67 INP: デバイスのパッチ作業

OUT: "INP: "と同様に、PIP プログラムの中にパッチして組み込み可能な "装置" である. PIPが "OUT: "を呼ぶと、レジスタ C に出力データを持ってアドレス106Hが CALL される.

次に筆者用に、"INP:"と同じようにパッチした部分のデータを示しておきます。このルーチンの機能は、"OUT:" デバイスから出力されるデータが "INP:" の場合と同様に、アドレス2000Hから格納されて行く(転送データをメモリトに出力する実験用の機能).

```
"20" に変更しておくこと、
0100 C3 CE 04 C3 10 01 C3 80 01 1A 00 00 00 00 00 20 ......
-D180, 18F /
0180 2A 0E 01 71 23 36 FF 22 0E 01 C9 50 41 43 45 29 *..q#6."...PACE)
-L180, 18A/
 0180 LHLD 010E
  0183 MOV M,C
  0184
       INX H
  0185 MVI M.FF
  0187
       SHLD 010E
  01BA RET
  018B
                                  このバッチは、マシンに依存する部分がないので、すべての
                                  CP/Mでそのまま使用できる。
```

Figure-4.2.68 OUT: デバイスのパッチ作業

# 4.3 ED (テキスト・エディタ)

---EDitor---

#### コマンド形式・機能

#### ED\_x: filename.ext

\*filename.ext"が既存ファイルであれば、そのファイルに対してエディタを起動する。 新ファイルであれば、新ファイルを新たに作り、エディタを起動する。いずれもドライブx:上で実行される。

注) ドライブ名x:はそれがログイン・ディスクの場合、省略できる、

#### ED内コマンドの機能

nA …………エディット・バッファに、ディスクからテキストをn行ロードする。 **OA** …………エディット・バッファの容量の半分まで、ディスクからテキストをロードする。  $\pm nL$  ………  $\pm n$  行移動し、その行の頭に CP をセットする。  $\pm n$  ………… $\pm n$ 行移動し、その行の頭にCPをセットし、その行をタイプアウトする $(=\pm nLT)$ 、 **0** ···················上記 " $\pm n$ " の n = 0 の場合、CP をその行の頭にセットし、その行をタイプア CP ウトする (=0LT). の **】…………CP** を次の行の頭にセットしてその行をタイプアウトする (=LT). n: ......CP をライン No. n の頭にセットする. **±nC** ………CP を ± n 文字移動する. nF文字列 ……サーチの欄参照。 nN文字列 ······ ±nT ………CP から+n行分タイプアウトする。 **OT** ………行の頭から CP までをタイプアウトする. n: mT ……ライン $No. n\sim m$  の間の行をタイプアウトする。  $\pm nP$  ………CP から $\pm n$ ページ分 (1ページは23行) をタイプアウトする.  $\pm n$ ····· 「CP の移動」欄参照。

サーチ

nF文字列 ……CP 以後, バッファ内で n 番目に出合った "文字列" の最後に CP をセットする。
nN文字列 ……バッファ内に限らず, CP 以後, ディスク上の未アペンドの行も自動的にアペンドし、 n 番目に出合った "文字列" の最後に CP をセットする。

削除

**±nD** ………CP から±n文字分を削除する.

±nK ………CP の行以後 (CP の行を含む)/以前 (含まない) の n 行分を削除する。

nJ文字列1 ^ Z 文字列2 ^ Z 文字列3 ······「置き替え・変更」の欄参照.

| 文字列へZ…CP 以後に "文字列"を挿入する.

I文字列 J······CP 以後に "文字列"を挿入し、そこまでを新しい行として CR/LF を挿入する.

nJ 文字列1へZ文字列2へZ文字列3……「置き替え・変更」の欄参照.

R…………… "nX" によりテンポラリ・ファイル "X\$\$\$\$\$\$. LIB" にセーブされている行を, CP 以後に挿入する.

Rfilename ……エクステンションが "LIB" であるライブラリ・ファイルを CP 以後に挿入する。(ライブラリ・ファイルは、オリジナル・ソース・ファイルと同一ディスク上または、ニューファイルが作られるディスク上になくてはならない。)

#### nS 文字列1个Z文字列2

CP 以後, バッファ内で "文字列1" を "文字列2" に置き替え, CP を "文字列2" の最後にセットすることをn回くり返す.

# nJ文字列1个Z文字列2个Z文字列3

CP以後, バッファ内で最初に出合った"文字列1"のあとに"文字列2"を挿入し, その後"文字列3"に出合うまでのすべての文字を削除する(文字列3は残る). この動作を同一ループ内でn回くり返す.

nX ………CP から n 行分を X コマンド用テンポラリ・ファイルに "X\$\$\$\$\$\$. LIB" としてセーブする. "nX"を実行するごとにセーブされた内容は継ぎ足されて行く.

R………上記ファイル "X\$\$\$\$\$\$. LIB" を CP 以後に挿入する.

**OX** ………上記ファイル "X\$\$\$\$\$\$. LIB" を空にする.

 $\pm U$  …………"U''の実行以後入力された文字は、すべて大文字に変換される。"-U''で"U''がキャンセルされる。

マクロ

置き替え・変更

nMcommand… "command" をバッファの最後まで、 n 回くり返す.

Mcommand… "command" をバッファの最後がくるまで可能な限りくり返す(0M, 1Mと同じ).

- [ OV …………エディット・バッファの「空エリア/バッファ全体のサイズ」を表示する.
  - nZ …………n = 1 の時,約→秒 (4 MHz CPU クロック時)のディレー・タイムをとる。 コンソールの表示を遅くできる。
  - nW …………エディット・バッファの最初からn行を,テンポラリ・ファイル filename. \$\$\$ $^{\prime\prime}$  にセーブする. セーブされたn行は,エディット・バッファから削除される.
    - E………エディット・バッファのテキストと、残りのソース・ファイルをディスクにセーブし、ED を終了し CP/M にもどる。
  - H……上記 \*E" コマンドを実行した後,再び同一ファイル名で EDを起動する. 今まで行ってきたエディット作業の内容を安全を期すために,オリジナル・ファイルに組み入れながら ED を続行できる.
  - O…………今, 行っているすべてのことを, キャンセル, クリアし ED が起動した時の状態にもどす.
  - Q…………ED を中止して、CP/M にもどる。オリジナル・ファイルは何も変更されない。

その

n:command … CP をラインnの頭にセットし、"command" を実行する.

し:n command ··· "command"を CP からラインnまでについて実行する.

- 注) ○CP はキャラクタ・ポインタの略
  - ± の+記号は省略できる.
  - ○nが1の時は1を省略できる. "#" 記号を n=65535 (最大数) として使用できる.
  - ○各コマンドは並べて記述できる.
  - I, S, J, R, Fなどのコマンドを大文字で与えた場合, 小文字を含むテキストは小文字の部分が, 大文字に変換されてしまう. よって, 小文字を含むテキストのエディットには, これらのコマンドは小文字で与えること.
  - ○ED内で、コントロール・キーによるライン・エディッティング機能が使用できます(「実習のはじめに」参照).
  - さらに Ctrl-L により、 $^*$  J'' を使わずに CR/LF を文字列の中に挿入することができます。

## 実習 1 新ファイルの作成

```
A>ED ABCD. XYZ J

NEW FILE

**i J ----- | コマンドでインサート・モードに入る、小文字の | に注目、
1: Type text lines - - - J

( Insert text ) ------ 各行の終りは Jをキーインする。

*^Z ----- Ctrl-Zでインサート・モードを終る。

* * ミスタイプや変更したいことがあれば編集する。

* * *E J ---- - ED を終了する。

A> ------- CP/Mに戻った、新フアイル "ABCD. XYZ" が作成されている。
```

Figure-4.3.1 新しく作成するファイルを "ABCD、XYZ" として ED を起動する、"I" コマンドで インサート・モードに入る。"I" を大文字で与えると、小文字でキーインしたテキスト が大文字に変換されてしまうので注意。

# 実習2 既存ファイルのエディット

第5章の「CP/M によるマシン語開発実習」で作成するアセンブリ・ソース・ファイルの "SORT. ASM"を題材として、ED内のすべてのコマンドの使い方を実例で解説します。実際のコマンドでは、複数のコマンドを並べて記述しているものが多いので、どのようなコマンドが組み合わされているのか注意して見て下さい。

例えば \*BFEQU^Z0LT" ⇒ B + F + 0 L + Tの組み合わせ. リスト中の \*^Z" は \*Ctrl-Z" を示します.

```
SORT PROGRAM for CP/M Learning System #2
 2:
         This program SDRT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
3:
 4:
                       5:
             ORG
 6:
                      100H
     DATTOP
 7:
                      4000H
                                       ; DATA AREA TOP ADDRESS
             EQU
 8:
     DATEND
             FRU
                      4FFFH
                                       DATA AREA END ADDRESS
 9:
     ENDADR
             EQU
                      (DATEND+1) SHR
                                           HIGH 8 BIT OF NEXT '4FFF' = '50'
10:
     BDOS
             EQU
                      0005H
                                        SYSTEM CALL ENTRY POINT
11:
                      D, MSGSTRT
12:
             LXT
13:
             MVI
                                       ;) START MESSAGE OUT SYSTEM CALL
14:
                      BDOS
             CALL
15:
16:
             LXI
                      D, DATTOP
                                       SET TOP ADR IN D.E
17:
                      H, DATTOP
                                       SET TOP ADR IN H.L
             LXI
18:
             MVI
                      C. 0
                                       SET O IN C
19:
     NEXT1:
20:
             MOV
                                       GET DATA
                      A,M
21:
             CMP
                                        COMPARE WITH C
22:
             JZ
                      SORT
                                        IF A=C JUMP SORT:
23:
                                    *THIS STEP NOT A=C, GO NEXT DATA
24:
              INX
                                        SET HL FOR NEXT DATA ADR
25:
                                    *CHECK OF DATA END
                                       GET HIGH 8 BIT OF NEXT DATA ADR
26:
     NEXT2:
             MOV
                      A.H
27:
              CPI
                      ENDADR
                                        COMRARE WITH HIGH 8 BIT OF BUF END ADR
28:
             JNZ
                      NEXT1
                                        ; IF NOT END, GO NEXT DATA
29:
                                    *THIS STEP END OF DATA BUFFER
30:
              INR
                                        SET NEXT PATTERN
31:
              JZ
                      DONE
                                        : IF C=O JUMP PROGRAM END
32:
                                    *THIS STEP C=NEXT PATTERN, CONTINUE
33:
              MOV
                      H, D
34:
              MOV
                      L,E
                                        ;) ADJUST D,E = H,L
35:
              JMP
                      NEXT1
                                        C=NEXT PATTERN AND GO LOOP
36:
37:
                                    *THIS STEP A=C. SORT THE DATA
     SORT:
38:
39:
              LDAX
40:
              MOU
                      M, A
                                        =)
41:
              MOV
                      A.C
                                        3)
42:
              STAX
                      D
                                        ) DONE ONE DATA EXCHANGE PROCESS
43:
              INX
                      D
                                        INCREMENT SORT DATA STORE POINTER
44:
                                        INCREMENT DATA POINTER
              INX
                      H
45:
              JMP
                                        JUMP CHECK DATA END ROUTINE
                      NEXT2
46:
47:
                                     *PROGRAM END, RETURN TO CP/M
     DONE:
48:
                      D, MSGEND
49:
              LXI
                                        ;)
50:
              MVI
                       C, 9
                                        :) END MESSAGE OUT SYSTEM CALL
51:
              CALL
                      BDOS
52:
53.
              RET
                                        : END OF THIS PROGRAM. RETURN TO CP/M
54:
                      ODH, OAH, 'SORT PROGRAM START NOW.....', ODH, OAH, '*'
ODH, OAH, 'FUNCTION COMPLETE', ODH, OAH, '*'
55:
     MSGSTRT: DB
56:
     MSGEND:
               DB
57:
58:
              END
```

Figure-4.3.2 今からエディットするオリジナル・ファイルの "SORT. ASM" のリスト. ライン No. はリストアウト時に付けたもので, オリジナル・ファイルには付いていない.

```
A>ED SORT. ASM / - ---- ファイル "SORT. ASM" に対して、EDを記動する
    ■ *OA / ---- ディスクカらテキストをバッファの半分までロードする。この例ではテキストが短いので、
   1: *4T / ----4行分タイプアウト.
                                                   全部がロードされた
      1:
              SORT PROGRAM for CP/M Learning System #2
   2:
   2: ; SORT PROGRAM for CP/M Learning System #2
3: ; This program SORT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
   1: *-B-4T / ---- CPをバッファの最後にセットし、4行前からタイプア
  55: MSGSTRT: DB ODH, OAH, 'SORT PROGRAM START NOW.....', ODH, OAH, '$'
56: MSGEND: DB ODH, OAH, 'FUNCTION COMPLETE', ODH, OAH, '$'
  57:
  58:
             END
   1: *9LT / -----CPを9行先の行の頭にセットし、その行をタイプアウト
  10: BDOS
                              SYSTEM CALL ENTRY POINT
              EQU
                      0005H
   10: *-4LT/ -----CPを4行手前の行の頭にセットし、その行をタイプアウト
             DRG 100H
   6:
   6: *8 / ---
             ----OPを8行先の行の頭にセットし、その行をタイプアウト、8LTと同じ、
  14:
           CALL BDOS ;) START MESSAGE OUT SYSTEM CALL
  14: *-21 ------OPを2行手前の行の頭にセットし、その行をタイプアウト、-2LTと同じ
           LXI D, MSGSTRT
  12:
                                   1)
  12: # /
          -----CPを次の行の頭にセットし、その行をタイプアウト、1LTと同じ、
  13:
  :)
                                     ;) START MESSAGE OUT SYSTEM CALL
   14: *20:T/ ---- CPをライン20の頭にセットし、その行を
              MOV
                                     GET DATA
  20:
            ----OPをライン3の頭にセットし、その行をタイ
   20: #3:T/
   3: This program SORT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
   3: *21CT / ---- CPを21文字分進めて、そこから行の終りまでをタイプアウト.
 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
   3: *-5CT/ -----CPを5文字分戻して、そこから行の終りまでをタイプアウト
 SORT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
   3: *0/ ----- CPをその行の頭にセットし、その行をダインアット。
3: † This program SORT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
   3: *12::14T)
LXI
                ----ライン12~14をタイプアウト、
                    D, MSGSTRT
   12:
                                   ;)
             MVI C,9
CALL BDOS
   13:
                                     1)
                                    ;) START MESSAGE OUT SYSTEM CALL
   14:
   12: *B·J ----- CPをバッファの先頭にセット.
 1: ‡2FSORT^ZT J -----OP以後のバッファ内で、2番目の文字列 "SORT" を捜し、CPをセットし
B bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes) そこから行の終りまでをタイプアウト.
   3: *0/--
    3: ;
           This program SDRT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
    3: *B /
                    -----バッファ内の文字列 "SORT" をすべて捜し、ラインの領からそこまでをタイプアウト。
SORT タイム・ディレーのZコマンド "32" により、1行すつディレーをとって表示される。
    1: *MFSORT^Z3ZOT / --
    2:
   3: ;
           This program SORT
            JZ SORT
   22:
                                     IF A=C JUMP SORT
   22:
                                  *THIS STEP A=C, SORT
   37:
   38: SORT
      INX D ODH, OAH, 'SORT
                                     INCREMENT SORT
   43:
   55:
BREAK "#" AT ^Z----もう見つからないのでプレークがかかった.
   、その行をタイプアウト
                   SORT PROGRAM for CP/M Learning System #2
    PROGRAM for CP/M Learning System #2
   2: *BDOTTJ ----CPから8文字分を削除して、ラインの頭からタイプアウト・"PROGRAML" が削除された。
2: SORT for CP/M Learning System #2
    2: *12:TJ -----CPをライン12の頭にセットし、その行をタイプアウト.
                                                                Figure-4.3.3 +01
              LXI D, MSGSTRT ;)
```

```
12: *4KTノ -----CPの行から4行分を削除し、次の行をタイプアウト、
  12:
           LXI D. DATTOP
                                ISET TOP ADR IN D.E
  12: *10::13T/
  10: BDOS
            EQU 0005H
                                SYSTEM CALL ENTRY POINT
  11:
                            SET TOP ADR IN D.E
            LXI D, DATTOP ;SET TOP ADR IN D,E
LXI H, DATTOP ;SET TOP ADR IN H,L
  12:
  13:
  10: *2:TJ -----CPをライン2の頭にセットし、その行をタイプアウト
  2: SORT for CP/M Learning System #2
2: *ij ----インサート・モードに入る。 I が小文字であることに注目。
  3:
      insert INSERT 2 lines / ^Z ----インサート・モードを終る。
   4:
   4: *1:15丁/ ----インサート状態の確認。
      ABCDEFG hijklnm 12345 | インサートされている。小文字は小文字のままであることに注目。
   2:
   3:
                 SORT for CP/M Learning System #2
   4:
   5: | This program SDRT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
   2: #2:TJ
      ABCDEFG hijklnm 12345
   2:
   2: *7CIVWXYZ^ZOLT」----- CPを7文字分進めて、文字列 "VWXYZ"を挿入し、行の頭からタイプアウト、
   2:
      ABCDEFGVWXYZ hijklnm 12345 挿入されている
   *1::7T J
  VWXYZ hijklmn 12345 2行に分かれていることと、挿入されたものが大文字に変換されていることに注目
insert INSERT 2 lines
   2:
   3:
   4:
                SORT for CP/M Learning System #2
   5:
   6: ;
         This program SORT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
   7: :======= by Y.MURASE ===
      MSGSTRT: DB ODH, OAH, 'SORT PROGRAM START NOW.....', ODH, OAH, '$'
MSGEND: DB ODH, OAH, 'FUNCTION COMPLETE', ODH, OAH, '$'
  54:
  56:
            END ----この行が、今までのテキストの最後、この行の後に挿入されている。
  57:
  59:
      ABCDEFGOPORSTU
      VWXYZ hijklmn 12345
  60:
  61: insert INSERT 2 lines
                SORT for CP/M Learning System #2
  62:
  63:
         This program SDRT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
  64:
      : ------ by Y. MURASE ---
     *RDISKDEF / ----ログイン・ディスク上の "DISKDEF.LIB" ファイルをCP以後に挿入。現在のCPはライン65.
     *62::70T J ----- 接続状態の確認
   .
               SORT FOR CP/M LEARNING SYSTEM #2
  62:
  63:
         THIS PROGRAM SORT 8 BIT DATA AT ADDRESS 4000H TO 4FFFH (4K BYTES)
  64:
      CP/M 2.0 DISK RE-DEFINITION LIBRARY ここからライブラリ・ファイルが挿入された。
  65:
  66:
            COPYRIGHT (C) 1979
  67:
  68:
             DIGITAL RESEARCH
  69:
             BOX 579
  70:
            PACIFIC GROVE, CA
  62: *BFEQU^ZOLT」-----CPをバッファの先頭にセットして、1番目の文字列 "EQU" を捜し、その行をタイプアウト.
  10: DATTOP EQU 4000H ; DATA AREA TOP ADDRESS
10: *JEQU^Z JUXTAPOSITION ^Z;^ZOLT / ---・*EQU" の後に *LJUXTAPOSITION - を挿入し、*: ** までの文字を
  10: DATTOP EQU JUXTAPOSITION ; DATA AREA TOP ADDRESS
                                                      削除し、その行をタイプアウト、
  10: # /
                 4FFFH
  11: DATEND EQU
                                 DATA AREA END ADDRESS
                                                               Figure-4.3.3
  11: *S4FFF^Z8000^Z0TT」 -----文字列 "4FFF" を "8000" に置き替えて, その行をタイプアウト.
  11: DATEND EQU
                                                                  402
                    Вооон
                                DATA AREA END ADDRESS
```

```
11: *70:T /
  70: ;
              PACIFIC GROVE, CA
  : *BMSEQU^ZDW^ZOTT J -----バッファ内の文字列 "EOU" をすべて "DW" に置き替え、その行をタイプアウト。
   10: DATTOP DW JUXTAPOSITION ; DATA AREA TOP ADDRESS
  11: DATEND DW BOOOH ;DATA AREA END ADDRESS
12: ENDADR DW (DATEND+1) SHR B ;HIGH B BIT OF NEXT '4FFF' = '50'
   13: BDOS DW 0005H
                                     SYSTEM CALL ENTRY POINT
BREAK "#" AT ^Z -----もう見つからないのでプレークガかかった.
  13: *<u>11::12K /</u>----ライン11~12を削除、
11: *<u>10::12T /</u>----削除の確認。
  10: DATTOP DW JUXTAPOSITION ; DATA AREA TOP ADDRESS
11: BDOS DW 0005H ; SYSTEM CALL EN
                                       SYSTEM CALL ENTRY POINT
   12:
   10: *U / ---- 以後,入力された文字はすべて大文字に変換される.
   10: *i / ----- 小文字でインサート・モードに入る.
   10: <u>abcdefghijklmn</u> / 小文字を挿入.
11: <u>^Z</u> ---- インサートを終る.
11: *- --- 1行前をタイプアウト.
   10: ABCDEFGHIJKLMN このように小文字の1コマンドにもかかわらず、大文字に変換されている。
   10: *-U / ---- Uをキャンセル、
10: *OV / ---- バッファの空エリア/全体のサイズの表示、
25502/27575 10進のパイト数である。
  10: *-V J ---- ラインNo.の削除.
BDOS DW
              0005H
                              ;SYSTEM CALL ENTRY POINT ラインNo.が付いていない
▼Vノ -----ラインNo.の表示モードにセット.
  11: # /
   12:
   12: # /
          LXI D. DATTOP SET TOP ADR IN D.E STONO.IT.
   13:
   13: # /
              LXI
                                      SET TOP ADR IN H.L
   14:
                      H, DATTOP
           14: *H. J
    1 *OA J ----エディットするには再度アペンドが必要
    1: *3T /
    2: ABCDEFGOPQRSTU
3: VWXYZ hijklmn 12345
    1: *D') - - - - - 今までの作業のすべてをキャンセル、リセットし、再びEDが起動した時点に戻る。
                (先程のHコマンドで、オリジナル・ファイルはすでに更新されている)
D-(Y/N)?Y -
           *----のの実行
    : *OA / ----バッファは空になっているので、再度アペンドが必要。
    1: *3T /
    1: ;=======
    2: ABCDEFGOPQRSTU
3: VWXYZ hijklmn 12345
    1: *Q / -----すべてを中止し、CP/Mに戻る.
Q-(Y/N)?Y ----Qの実行.
```

Figure-4.3.3 既存ファイルのエディット

エディット作業を終え、最後にEコマンドで正常に ED を終了すると、ED 起動前のオリジナル・ファイルは、エクステンションを "BAK" とリネームされて、バックアップ・ファイルとして、そのまま保存されている。

Figure-4.3.3 の MF や MS コマンドの実行にも  $2 \sim 3$  表示されているように、ED は、指定されたコマンドが完全に実行できなかった場合、

のような、ブレーク・メッセージを出力します。

ブレーク・メッセージが出力されたラインに関しては、コマンドは実行されておらず、もとのままの内容を保っています。

ブレーク・メッセージには、次の種類があります。

- ? コマンドが間違っている.
- > エディット・バッファがいっぱいになり、これ以上追加することができない。
- # 指定回数分のコマンドの実行ができない、バッファあるいはファイルの最終まで来てしまった。
- O Rコマンドで読み出すファイルが OPEN できない。該当 LIBファイルがない。

次に、先のリストで実習されていない "N" と "W" コマンドについて実習します。

# 実習3 Nコマンド

"N" コマンドは,文字列サーチの "F" コマンドと似ていますが,"F" コマンドはエディット・バッファ内のテキストだけに効力があるのに対し,"N"コマンドはアペンドされていないディスク上のオリジナル・ファイルに対しても自動的にアペンドおよびセーブを行いながら,"文字列" をサーチします."N" コマンドは,ファイルの最後までを対象とするグローバルな "F" コマンドと言えます.

```
A>ED SORT.ASM /

: *NBDOS^ZOTT:/

10: BDOS EQU OOO5H ; SYSTEM CALL ENTRY POINT

10: *


.
```

Figure-4.3.4 ファイル "SORT. ASM" の最初に現れる文字列 "BDOS" を捜してタイプアウトする. 見つかるまでは、どんなに長大なファイルでもファイルの最後までを自動的にサーチする.


# 実習4 Wコマンド

一度にエディット・バッファにアペンド (ロード) できるテキストの容量は、48K CP/Mで約27K バイト、58K CP/Mで約35Kバイトと限られています。よって、これ以上に長いファイルの各部をエディットしたい場合は、テキストをいくつかに分けてエディット・バッファにロードする必要があります。

そのような場合のために、"W" コマンドが用意されています。



上記の手順でどんなに長いファイルもエディットが可能です。 実際には、



のように行うと, 分り易くて便利です.

次にファイル容量が76Kバイトである長いソース・ファイル \*5 KBASIC ASM を使って、Wコマンドの実例を示します。

```
A><u>ED 5KBASIC.ASM」</u> ---- 容量76Kの長いソース・ファイルに対してEDを起動する.

1 *0A J ----- エディット・バッファの半分にテキストをアベンドする.

1 *5T J ----- 5行分をタイプアウト、ただの確認.
           HAMPSHIRE COLLEGE 5K BASIC
    1: :
    2:
           ------
    3:
    4: ; THIS IS VERSION Z1.0 FROM JEFF ZURKOW, WITH THE FOLLOWING
    5: :
           ADDITIONAL FEATURES:
1: *OV. -----型バッファバッファ全体の表示。
13785/27575 ----- 0Aコマンドにより、ちょうど半分だけテキストガロードされている。
  < Your edit operation >
     ■ ★仲₩】-----バッファ内のすべての行(#は65535の代用記号)をテンポラリ・ファイルにセーブする。バッファは空になる。
     : *OA / ----1 回目のアペンドの続きのテキストを、バッファの半分にアペンドする.
  730: *5TJ
               -- ただの確認。ラインNo. ガ730と進んでいることに注目、
  730:
                MOV
                        E.M
                                LOW ORDER TEXT ADDR
  731:
                INX
  732:
                MOV
                        D,M
                                 HIGH ORDER TEXT ADDR
  733:
                INX
                                 ; ADDR OF PREVIOUS CONTROL STACK ENTRY
  734:
                SHLD
                        CSTKA
  < Your edit operation >
     * *#W ] ---- エディット済みのバッファのすべての行(2回目のアペンドの)をテンポラリ・ファイルにセーブする。
     : *OA /----空になったバッファに、続きのテキストをアペンド、
 1473: *5T / -----ただの確認。ラインNo.がさらに進んでいる。
 1473: LNUMB: DB
                        'LINE NUMBER "'
 1474: NGSQR: DB
                        'NEGATIVE SQUARE ROOT "'
 1475:
        BOUND: DB
                        BOUNDS "
 1476:
       RDERR:
               DB
                         'READ "'
 1477: STOVL: DB
                        'STORAGE OVERFLOW "'
  < Your edit operation >
     : *#W J
     : *OA J
                             A→W→A→W…の繰り返し、必要な部分のエティットが終わったら、いつでもEコマンドでEDを終了できる。
    Your edit operation >
     : *#W J
     : *OA /
  < Your edit operation >
     : *#W J
              ----ソース・ファイル・テキストの最後の部分のアペンド、
     : *OA J -
 4080: *-B-5T/ ---テキストの最後の部分をタイプアウト
 4618: BOFA: DS
                      2
                               START OF FILE ADDRESS
 4619: MEMTOP: DS
                                STORAGE FOR LAST ASSIGNED MEMORY LOCATION
 4620:
 4621:
 4622:
                END
  < Your edit operation >
     *E ] ----- ソース・ファイルのすべての部分のエディットを終えたのでEDを終了する。
A>
```

Figure-4.3.5 エディット・バッファより大きなファイルの編集作業

#### A>STAT 5KBASIC. # /

Recs Bytes Ext Acc
606 76k 5 R/W A:5KBASIC.ASM
606 76k 5 R/W A:5KBASIC.BAK
Bytes Remaining On A: 17k

A>

Figure-4.3.6 ED 終了後のファイルの確認。 正常に ED を終了したので、バックアップ・ファイルが作られている。

## 解説 ED

ここで、ED 作業における、各時点のディスク上のファイルとエディット・バッファの関係を図示しておきます。作業の通常の流れは  $1) \rightarrow 2) \rightarrow \cdots 6$  の順ですが、テキスト・ファイルが短ければ 3 や 4 )は行う必要はありません。

### エディット作業時のアドバイス

エディット作業は、適当な時点で、Hコマンドを使って、今までに出来上っているエディット・バッファの内容を、一旦、ディスク上のオリジナル・ファイルに組み込み、それから新たに作業を再開することをお勧めします。また、Eコマンドで、完全に ED を終了してから、"BAK" ファイルを別の名にリネームし、再度 ED に入る方法もあります。いずれも不慮の事故・過失による影響を、少しでも救済するための手段です。




Figure-4.3.7 ED作業の各時点におけるディスク上のファイルとエディット・バッファの関係

# 4.4 ASM (8080アセンブラ)

——ASseMbler——

## コマンド形式・機能

### 1 ASM \_x: filename

ドライブ x : 上のソース・ファイル "filename.ASM" をアセンブルし、生成されたH EX および PRN ファイルを同じディスク上にセーブする。

## 2 ASM\_filename.shp

"s" で指定されるドライブ上のファイル "filename.ASM" をアセンブルし, "h" で指定される装置に HEX ファイルを. "p" で指定される装置に PRN ファイルを出力する.

注) x:はそれがログイン・ディスクの場合、省略できる。

CP/M のアセンブラは,エクステンションが "ASM" である8080のアセンブリ・ソース・ファイルをアセンブルし,インテル HEX 形式のオブジェクト・ファイル(エクステンションは "HEX"),およびアドレス,オブジェクト・コード,エラー・メッセージなどの付いたプリント形式のファイル(エクステンションは "PRN")を出力します.その様子を次に示します.




Figure-4.4.1 アセンブリ・ソース・ファイルから即実行可能なコマンド・ファイルができるまでの流れ

## 実習1 ASM\_x:filename

ドライブ x:上のソース・ファイル "filename . ASM"をアセンブルし、生成された "HEX"と "PRN" ファイルを同一ドライブ x:上にセーブします。 5 章の「CP/Mによるマシン語開発実習」で作成するソース・プログラム "SORT . ASM" を使って、アセンブラを実行してみましょう。



Figure-4.4.2 アセンブラの実行とアセンブラの実行前・実行後のファイルの状態を示す。

5章では、このソース・ファイルや生成された "PRN" ファイルなどの完全なリストを載せて、詳しく解説していますので、ぜひ参照して下さい。

## 実習2 ASM\_filename.shp

"shp" で指示される入出力装置を選択する "スイッチ" に従って、アセンブルを行います。 スイッチ "shp" の機能を次に示します。




Figure-4.4.3 アセンブラのコマンド書式

コマンド形式	機能
A>ASM_DUMP J	ドライブ A:上のソース・ファイル *DUMP.ASM をアセンブルし,生成されたHEXとPRN両ファイルを同一のドライブ A:上にセーブする.
B>ASM_A: DUMP)	ログイン・ディスクのドライブ B:上の ASM プログラムを起動し,上と同様のことを行う。
B>ASM_DUMP.AAA J	上とまったく同一の働きをする。
A>ASM_DUMP.BBA J	ドライブ B:上のソース・ファイルをアセンブルし,生成されたHEXファイルをドライブ B:上に,PRNファイルをドライブ A:上にセーブする.
A>ASM_DUMP.AZX J	ドライブ A:上のソース・ファイルをアセンブルし、HEXファイルは生成せず、 PRNファイルのみ生成して、ディスクにはセーブせずに、コンソールに出力する。
A>ASM_DUMP.AZZ]	ドライブ A: 上のソース・ファイルをアセンブルするけれども,何も生成しない. 但し,アセンブル・エラーなどがコンソールに出力されるので,その確認のために,しばしば使われる.

Figure-4.4.4 ソース・ファイル、\*DUMP. ASM\*をアセンブルする場合のコマンド実例

```
A>DIR SORT. # /
A: SORT
            ASM
                  アセンブル実行前の "SORT" ファイルに関する確認。
A>DIR B:SORT. # /
NO FILE
A>ASM SORT.ABX / -----アセンブルのスイッチを "ABX" として実行.CP/M ASSEMBLER - VER 2.0
                             SORT PROGRAM for CP/M Learning System #2
                    This program SORT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
                | ----- by Y. MURASE ---
0100
                        ORG
                                100H
 4000 =
                                4000H
                DATTOP EQU
                                                 DATA AREA TOP ADDRESS
 4FFF =
                DATEND EQU
                                4FFFH
                                                 DATA AREA END ADDRESS
        このようにスイッチ "ABX" のXにより、PRNファイルは直接コンソールに出力される。
0131 0E09
                        MVI
                                C, 9
                                                 ; ) END MESSAGE OUT SYSTEM CALL
 0133 CD0500
                        CALL
                                 BDOS
                                                 END OF THIS PROGRAM: RETURN TO CP/M
 0136 C9
                        RET
                                ODH, OAH, 'SORT PROGRAM START NOW.....', ODH, OAH, '$'
ODH, OAH, 'FUNCTION COMPLETE', ODH, OAH, '$'
 0137 ODOA534F52MSGSTRT: DB
 0158 ODOA46554EMSGEND: DB
 016E
                        END
016E
OOOH USE FACTOR
END OF ASSEMBLY
                       -アセンブルの終了.
```

A>DIR SORT.\* J A: SORT ABM A>DIR B:SORT.\* J B: SORT HEX-----スイッチ "ABX" のBにより、HEXファイルはドライブ B:上に生成されている。 A>

Figure-4.4.5 ドライブ  $A: \pm n$  ソース・ファイル "SORT. ASM" をアセンブルし、生成された HEX ファイルをドライブ  $B: \pm n$  ファイルは、コンソールにのみ出力する 実行例。それと、実行前と実行後のファイルの確認。

# アセンブリ・ソース・ファイルの書き方

アセンブリ言語のソース・ファイルの書式は、簡単な約束事がいくつかあり、それに準拠してプログラム・ファイルを作成しなければなりません。以下、CP/Mアセンブラのソース・ファイルを作成する上で必要な事柄を、各項目について解説して行きます。

ソース・ファイルのフォーマット (書式)
「ラインNo.) ロラベルロニーモニックロオペランド ;コメント
(通常は書かない) LOOP: MOV ロ A, B ;get (B) data on (A)

Figure-4.4.6 CP/Mアセンブラのソース・ファイルの書き方

CP/M アセンブラは「自由フォーマット」であり、書式で決まっているのは、各フィールドの区切り(山部分)に1つ以上のスペースを置くことと、フィールドの順序のみで、その他は自由に書くことができます。普通は、各フィールドの頭を揃えて読み易くするために山部にはタブをキーインします。タブは TAB キー、または Ctrl-I でキーインできます。もちろんスペースでもかまいません。次のリストで、「自由フォーマット」の実例を示しておきます。各ラインの書き方は違っても、アセンブルには関係ないことが分かります。

```
A>TYPE ASMFORM.PRN J
                                 100H
 0100
                        ORG
                                                 ;get (B)data on (A)
 0100 78
                LOOP1:
                        MOV
                                 A, B
 0101 78
                LOOP2: MOV A. Biget (B) data on (A)
 0102 78
                LOOP3
                                MOV
                                                 A.B
                                                                  ;get (B)data on (A)
 0103
                        END
           同じ内容のものを、3通りの異なった書き方をしているが、いずれも正しくアセンブルされている。
A>
```

Figure-4.4.7 CP/Mアセンブラの書式は自由です.

では、それぞれのフィールドについて解説しましょう。

#### ライン No. について

通常はライン No. を用いません。CP/Mのエディタ以外のエディタの中には,作成したファイルに強制的にライン No. が付いてしまうものもあり,また他のアセンブラではライン No. を必要とするものもあるため,ライン No. 付きのソース・ファイルでも,アセンブルが可能になっています。CP/M アセンブラは,ラインの先頭にある数字を無視します。

#### ラベルについて

ラベルは、 $1 \sim 16$ 文字の英・数文字を用い、識別は16文字まで行われます。小文字を書くこともできますが、認識は大文字として行われます。また、カナは、ラベルには使用できません(コメントには使用可)。

ラベルの中に読み易すくするために "\$"記号を任意に挿入することができます。この "\$"記号をアセンブラは無視します。

ラベルの最後にコロン ":"を置くことができます。これは付けておく方が良いでしょう。他のアセンブラでは、":"が必要なものもあるし、何よりもエディタを使う場合、":"が付いているとラベルの文字列サーチが非常に楽になります(同じ "文字列"の場合、ラベルと他のものとの区別ができます)。アセンブラは、ラベルの ":"を無視します。

#### ★禁止事項

- ○最初の文字に数字は使えません。
- $\circ$  "MOV", "LXI", …などの8080インストラクション・ニーモニックと同一綴りのものは使えません。
- "ORG"、"DB"、…などの疑似インストラクションと同一のものも使えません。
- "A", "B", "M", "SP", …など, 8080 CPU のレジスタ名と同一のものは使えません.

#### トランジェント・コマンド徹底実習

#### ニーモニック、オペランドについて

特別な注意事項はありません。通常の書式をとります。8080ニーモニックそのものの解説は、本書では触れません。

#### コメントについて

各ラインにおいて、セミコロン \*; // の後の記述はすべて無視されます。よって \*; // の後に説明 文や覚え書きを書いておくと、ドキュメント性の面で役に立ちます。カナを使ってもかまいません。

### ラインとラインの間について

ソース・ファイルを読み易くするために、ラインとラインの間をキャリッジ・リターンのみで行間を空けることができます。もちろん、\*、\*。\*をラインの頭に書いてリターンしておくのもよいでしょう。

## 疑似イントラクション、算術・論理演算子について

これらについては実際にソース・ファイルの中に記述してみて、それをアセンブルした結果をご覧下さい。演算は16ビットで行われますが、その値は、それが使われるオペレーション・コードに合致していなくてはなりません。

A>TYPE ASMSORCE	PRN J				
このリストを見る時は	、それぞれの結果	が現われている左端の	Dアセンブルによるデータと対比して下さい。		
	;	CP/M ASSEMBLY	Y LANGUAGE SOURCE FILE SAMPLE ====== by Y.MURASE		
<b>新果は同じ、 ラベルのコロンは自由、</b>					
0100 0100 7B 0101 54	LOOPE / N	DRG 100H MDV A,B MDV D,H	; get (B)data on (A)		
0102 78	L00P2: M0	DV A, B; get (B	B) data on (A) 書式は自由、各フィールドをスペースで区切ればよい、		
0005 = 0103 CD0500		EQU 5 CALL BDOS	*   EQUの使い方.		
0106 CD0020 0109 CD0040	FDOS S	SET 2000H CALL FDOS SET 4000H CALL FDOS	H SETの使い方、値を変えることが可能		
FFFF = 0000 = 0000 = FFFF =	FALSE E	EQU OFFFF EQU NOT 1 EQU FALSE EQU TRUE	TRUE ; E		
アセンブルされ ていない.		IF I8080 JMP 1234H ENDIF	1 「一世代の行の大下間でアセンブル。		
010C C37856		IF Z80 JMP 5678H ENDIF	H I		




Figure-4.4.8 疑似インストラクション、算術・論理演算子の実例。

#### トランジェント・コマンド徹底実習

### ソース・プログラムのアセンブル・エラーについて

アセンブル時、ソース・プログラムに文法上、記述上などの各種のエラーが発見された場合、アセンブラはそのつどコンソールにエラー種別を示す1文字のエラー・メッセージと、そのエラーが存在するラインをタイプアウトします。

故意にエラーのあるソース・プログラム (ASMER ASM) を作り、実際にアセンブルした結果を次に示します。




Figure-4.4.9 アセンブラ実行時コンソールに出力されるエラー・メッセージの例.




Figure-4.4.10 生成された PRN ファイルにも、エラー・メッセージが付いています。

次に、各種エラー・メッセージとそれらの主な原因をまとめて示します。

エ ラ ー メッセージ	ェ ラ ー の 主 な 原 因
D	Dataエラー。エクスプレッションの値がデータ・エリアに適合しない。
E	Expressionエラー、オペレーション・コードのミスタイプや演算子の使い方を誤った場合などの表現上のエラー
L	Labelエラー.ラベルを正しく用いない場合.
N	not-implemented エラー、MAC などの上位アセンブラにはあるが、CP/Mアセンブラにはインプリメン
	トされていない特別な命令を用いた場合など。
0	Overflowエラー、エクスプレッションの値が,その場合の限度を越えた時など.
Р	Phaseエラー. アセンブラ実行中の各パスで、ラベルの値が異なった場合.
R	Registerエラー.オペレーションに対して,適合しないレジスタが指定された場合.
U	Undefinedラベル・エラー.オペランドで使用されたラベルが,どこにも定義されていない場合.
V	Valueエラー、オペランドや、エクスプレッションの値が、それに対する範囲外である場合。

(注. デジタルリサーチのCP/Mマニュアルには上記の種類しか記載されていないが、実際にはこのほかのエラー・メッセージも用意されている。)

Figure-4.4.11 エラー・メッセージとエラーの主な原因

# 4.5 LOAD (HEXファイル⇒COMファイル変換プログラム)

---LOAD program---

## コマンド形式・機能

## LOAD \_ x : filename

ドライブx:上のインテルHEX形式のファイル、filename.HEX から、即実行可能な純マシン語の COM ファイルを生成し、同一ディスク上にセーブする。

注) x:は, それがログイン・ディスクの場合, 省略できる.

## 実置 LOAD\_x:filename

#### A>LOAD 5KBASIC /

FIRST ADDRESS 0100 LAST ADDRESS 1E05 BYTES READ 1C35 RECORDS WRITTEN 3B

A>

#### Figure-4.5.1

ログイン・ディスク上の 5 KBASIC . HEX $^{\prime\prime}$  から COM ファイルを生成し、同じディスクにセーブする.

### A>STAT 5KBASIC. # /

Recs Bytes Ext Acc
59 8K 1 R/W A:5KBASIC.COM
Bytes Remaining On A: 84K

A>

## Figure-4.5.2

セーブされた COM ファイルの確認. この純マシン・オブジェクト・ファイルは、以 後、ファイル名だけをキーインすることにより、 トランジェント・コマンドとして実行される。 (BASICの名前と、実際のファイル長とは関係 ありません)

```
A>5KBASIC J

BASIC/5 INTERACTIVE INTERPRETER  V Z1.0 10/16/77

NEW OR OLD? NEW J
NEW PROGRAM NAME: TEST J

READY
10 A=5 J
20 B=63 J
30 C=88 J
40 PRINT "SC = ",A*B/C J
50 END J
RUN J

SC = 3.57954

READY

.
.
```

Figure-4.5.3 LOAD コマンドによって生成・セーブされた、"5KBASIC. COM" を実行してみる。 BASIC言語が起動・実行されている。

## 解説 LOAD

LOAD コマンドは、その名前からは SAVE コマンドに相対する機能のように思えますが、全く違って、HEX ファイル⇒COM ファイルの変換プログラムですのでご注意下さい。

HEX ファイルのメモリ上へのロード・アドレス(ソース・プログラムの ORG で指定されているアドレス)が、100H未満である場合 LOAD コマンドは実行されず、エラー・メッセージが出力されます。LOAD コマンドによって生成される "COM"ファイルはアドレス100Hからのメモリ上にロードされた後、必ず100Hスタートで実行されるので、100H未満の ORG アドレスを持つ HEX ファイルを LOAD コマンドで処理することはあり得ないのです。ORG が 0 Hである HEX ファイル(PTBOOT. HEX——CP/Mシステムのブート・プログラム)に、LOAD コマンドを実行した例を示します。

## A>LOAD PTBOOT32 /

ERROR: INVERTED LOAD ADDRESS, LOAD ADDRESS 0000

Figure-4.5.4 実行開始アドレスが 0 Hであるプログラムの HEX ファイルに対して、LOAD コマンドを実行した例。
100H未満のロード・アドレスを持つ HEX ファイルは LOAD できない。

また100H以上の ORG アドレスを持つ HEX ファイル—例えば ORG 2000H などは LOAD 可能ですが、生成される COM ファイルは、ORG アドレスの2000Hからセーブされるのではなく、不用である $100H\sim1FFFH$  までも一緒にセーブされます。しかもこの COM ファイルをトランジェント・コマンドとして実行することはできません。トランジェント・コマンドは、前述の通り、メモリにロードされた後は、やはり100Hスタートで実行されるからです。もちろんアドレス100Hに、アドレス $2000H\sim00$ ジャンプ命令を入れておけば実行は可能になります。

また、上記のような、特別なロード・アドレスの HEX ファイルを、純マシン語に変換して、メモリ上にロードするには、次ページの DDT コマンドで行うことができます。

## 4.6 DDT (8080デバッガ)

----Dynamic Debugging Tool----

## コマンド形式・機能

## 1 DDT

DDT プログラムを起動し、DDT内の全コマンドの実行を可能にする。

2 DDT x: filename.ext

DDT を起動すると同時に、ドライブ x:上のファイル、\*filename.ext'' をアドレス 100H からメモリにロードする、HEX ファイルの場合はそのロードアドレスに従う

- 注I) x:は、それがログイン・ディスクの場合、省略できる。
- 注2) DDT も ED と同じく、コントロール・キーによるライン・エディッティング機能が使えます(「実習のはじめに」参照)。

## DDT内コマンドの機能

アセンブル

Assss 1ステップ毎のライン・アセンブルをし、そのオブジェクト・コードをアドレス ssssH からロードして行く.

オペランドに書く数値はすべて HEX であるが、"H" を付けてはいけない。終了するにはスペースを入力してリターンする。

### Dssss, eeee

アドレス ssssH から eeeeH までのメモリ内容をダンプする。<math>16進表示の右側には、それに対応するアスキー・キャラクタが表示される。アスキー・キャラクタ以外のコードは "." で示される。カナも表示されるように DDT の一部を変更したものもある。

**D, eeee** 現在のディスプレイ・アドレス(前回のDコマンドが表示した最終アドレスの次)から,eeeeH までをダンプする.上記のコマンドの ssss を省略したもの.

Dssss アドレス ssssH から12行をダンプする (1行は16バイト).

D 現在のディスプレイ・アドレスから12行をダンプする.

# Fssss, eeee, cc

アドレス ssssH から eeeeH までのメモリ全部に、データ ccHを書き込む.

ダン

Gssss, bbbb

Gssss, bbbb, b'b'b'b'

1つまたは2つのブレーク・ポイント (bbbbHと b'b'b'b' H) を設けて、アドレス ssss Hから、リアルタイムで被テスト・プログラムを実行する。

G. bbbb

G, bbbb, b'b'b'b'

スタート・アドレスが現在のプログラム・カウンタ(Xコマンドで表示, XP コマンドで変更可能)であること以外は、上記と同様。

Gssss ブレーク・ポイントを設けずに、アドレス ssssH からリアルタイムで実行する。

**G** ブレーク・ポイントを設けずに、現在のプログラム・カウンタからリアルタイムで実行する.

Hxxxx, yyyy

16進の数値 xxxx と yyyy の和 (xxxx+yyyy) と差 (xxxx-yyyy) を, 16進で表示する。

Ifilename, ext

アドレス 5CH の FCB(ファイル・コントロール・ブロック)に、任意のファイル名 "filename.ext"をセットする。但し、ドライブ名を付けることはできない。通常は 次の R コマンドと共に、任意のファイルをメモリにロードする場合に使われる。

R 現在の FCB にセットされているファイル(通常は上記 I コマンドによってセットされる)を、それが HEX ファイルの場合は、それ自身が持つアドレスに純マシン・コードに変換してロードする。HEX ファイル以外は、アドレス100Hからのメモリにそのままの形でロードする。

Rbbbb ロード・アドレスが、+bbbbH分バイアス(オフセット)される以外、上記と同様、バイアス値を加えたロード・アドレスが FFFFH を越えた場合、FFFFH の次は0~Hとして数え、0~Hを越えた分がロード・アドレスになる。

Lssss, eeee

アドレス ssssH から eeeeHまでのメモリ内容を逆アセンブルする.

Lssss アドレス ssssH から11ライン (ステップ) 分を逆アセンブルする.

現在のリスト・アドレス(前回のLコマンドの最終アドレスの次)から11ライン分を 逆アセンブルする。

ゴー(実行)

ヘキサ(計算) インプッ

フット

I,

リスト(逆アセンブル

ムーブ

Mssss, eeee, nnnn

Sssss

Tn

Xr

アドレス ssssHから eeeeHまでのメモリの内容を、アドレスnnnnHからヘブロック 転送する.

セット

アドレス ssssH のメモリ内容を表示し、必要があれば任意のデータに変更する。 リターン・キーでアドレスを順次進めて行き、終了にはピリオド \*. \*\* を入力し、リターンで終る。

トレース

現在のプログラム・カウンタ(XP コマンドで任意設定可能)から、nステップ分のトレース実行。各ステップごとの CPU の状態が表示される。n=1 のときは 1 を省略できる。 "DEL" キー、または何らかのキー入力で実行のブレークができる。

Un 最終ステップの CPU の状態のみ表示され、中間のステップは表示されない上記 Tn コマンドである。

イグザミン

X 現在の CPU が保持している各レジスタ,カウンタ,フラグ,命令などを表示する。

rで指定するレジスタ,カウンタ,フラグを任意の値に設定する. rは,次のいずれかを指定する.C(キャリー),Z(ゼロ),M(マイナス),E(偶数パリティ),I(aux キャリー),A,BC,DE,HL(各レジスタ),S(スタック・ポインタ),P(プログラム・カウンタ)

# 実習1 DDT 実習2 DDT\_x:filename.ext

DDT の実習には、サンプル・プログラムとして、DDT とは密接な関係にある第5章の「CP/Mによるマシン語開発実習」で作成される、ソート・プログラムを用いますので、5章を必ず参照して下さい。

# 結果は同じ。

A>DDT SORT.HEX / DDT VERS 2.2 NEXT PC 016E 0000 ----- 上と同じ結果

## Figure-4.6.1

まず DDT のみを起動しておき、DDT 内コマンドのIとRで "SORT. HEX" をメモリにロードする。この場合ファイル形式が何であっても、Rコマンドにバイアスを付けることにより、メモリ上の任意のアドレスにロード可能である。バイアスを付けない場合、HEX ファイル以外は100Hに固定。但し、Iコマンドにはドライブ名を指定する機能がないので、ログイン・ディスク上のファイルしかロードできない(別の方法で可能)。

#### Figure-4.6.2

DDT の起動と同時に "SORT. HEX" をメモリにロードする.この場合,ロードアドレスは HEXファイル以外は100Hに固定となる.ファイル名にドライブ名 x:を付けることにより,任意のドライブからのロードが可能である.

注) HEX ファイルのロードは、1、2 いずれの場合もファイル自身が持つロード・アドレスに従って純マシン・コードに変換されてロードされます。さらに、R コマンドでバイアスを付けて任意のアドレスにロードすることも可能です。

# 実習3 DDT内全コマンド

DDT 内のすべてのコマンドの様々な使い方を実習します。ほとんどすべての使い方を示していますので、良い参考になると思います。キー入力とそれに対する DDT の応答をよく見て下さい。また5章でもソート・プログラムのデバッグを行いながら、必要なコマンドの実例を示していますので、必ず参照して下さい。

```
A>DDT SORT. HEX ---- DDTを起動し、"SORT. HEX"をメモリにロードする.
DDT VERS 2.2
NEXT PC
016E 0000
      ------ロードされたオブジェクトの最終アドレスは(16E-1)Hである.
-D100, 12F / ---- 100H~12FH間のダンプ.
0110 7E B9 CA 25 01 23 7C FE 50 C2 10 01 0C CA 2E 01 ~..%.#I.P.....
0120 62 6B C3 10 01 1A 77 79 12 13 23 C3 16 01 11 58 bk...wy.....X
-D, 14F / ----- 続きから14FHまでのダンプ.
0130 01 0E 09 CD 05 00 C9 0D 0A 53 4F 52 54 20 50 52 .....SORT PR
0140 4F 47 52 41 4D 20 53 54 41 52 54 20 4E 4F 57 2E OGRAM START NOW.
-D / ------続きから12ライン分のダン
0160 4F 4E 20 43 4F 4D 50 4C 45 54 45 0D 0A 24 0B 7B DN COMPLETE.. $. (
0170 E6 07 C2 7A 01 E3 7E 23 E3 6F 7D 17 6F D2 83 01 ...z..~#.o}.o...
0180 1A 84 12 13 C3 69 01 D1 2E 00 E9 0E 10 CD 05 00 ....i.....
0190 32 5F 1E C9 21 66 1E 70 2B 71 2A 65 1E EB 0E 11 2...!f.p+q*e....
01A0 CD 05 00 32 5F 1E C9 11 00 00 0E 12 CD 05 00 32 ...2_......2
01B0 5F 1E C9 21 68 1E 70 2B 71 2A 67 1E EB 0E 13 CD _..!h.p+q*g....
01C0 05 00 C9 21 6A 1E 70 2B 71 2A 69 1E EB 0E 14 CD ...!j.p+q*i....
01D0 05 00 C9 21 6C 1E 70 2B 71 2A 6B 1E EB 0E 15 CD ...!1.p+q*k.....
01EO 05 00 C9 21 6E 1E 70 2B 71 2A 6D 1E EB 0E 16 CD ...!n.p+q*m....
01F0 05 00 32 5F 1E C9 21 70 1E 70 4A 01 00 9C B4 13 ..2 .. !p.pJ ....
-F16E, 1FF, 00/----16EH~1FFHの間をデータ "00" でうめる.
-D150/----結果の確認のダンプ、150Hから12ライン分のダンフ
0160 4F 4E 20 43 4F 4D 50 4C 45 54 45 0D 0A 24 00 00 DN COMPLETE..$..
-L100,10F / -----100Hから10FHを逆アセンブル.
 0100 LXI D,0137
 0103 MVI C,09
 0105 CALL 0005
 010B LXI D,4000
 010B LXI H, 4000
 010E MVI C,00
 0110
-L / ---- 続きから11ライン分を逆アセンブル.
 0110 MOV A,M
                 Figure -5.3.3またはFigure -5.4.3のSORT
    CMP C
 0111
                    プログラムのソース・リストと対比して下さい。
 0112 JZ
       0125
 0115 INX H
 0116 MOV A,H
 0117 CPI 50
     JNZ 0110
 0119
 0110
     INR C
     JZ
 011D
       012E
                                        Figure-4.6.3
 0120
     MOV
        H.D
                                          401
 0121
     MOV
       L.E
```

```
--- BA00Hから11ライン分を逆アセンブル、このエリアは48K OP/MのBIOSの先頭に当る。
BA9C 16K分小さい32K OP/Mのジャンブ・ベクトルの部分が, 4章の Figure -4.10.8にあるので参照。
-LBA00 / ----
 BAOO JMP
 BAO3 JMP BAFB
 BAO6 JMP BB51
 BAO9 JMP BB5A
 BAOC JMP BBBD
BAOF JMP BD59
 BAOF JMP BD59
BA12 JMP BD64
 BA15 JMP BD69
 BA18 JMP BBF1
 BA1B JMP BBB2
BA1E JMP BBF3
-F200, 4000, 00 J ----後の実習のため、200H~6000Hを0クリアしておく、
-A500 J ----500Hがら、ライン・アセンブルで、オブジェクト・コードをロードする。
0500 MVI C,2 J
0504 MVI E,5AJ
0504 CALL 5 J
0507 RST 7 J
-D500,50F / -----結果の確認。
0500 OE 02 1E 5A CD 05 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 ...Z......
-6500 J ----- 500Hからプログラムの実行、先ほど入力したのは、文字 "Z" をコンソールに出力する。
▼ 2 *0507 システム・コールのプログラムであり、ここに "Z" が出力されている。
-H4000, 200 J ----2つのHEX数の和と差を求める.
4200 3E00
-S500 / -----500Hからのメモリの内容表示と、書き替え、
             JHからのメモリの内容表示と、書き替え、
0500 00 127
0501 00 341
0502 00 561
0503 00 781
0504 00 781
0504 00 9A J
0505 00 <u>1</u> ----・ビリオドで8コマンドを終る。
-D500,50F J ----・結果の確認、先ほどのライン・アセンブルによるデータが書き替えられている。
0500 12 34 56 78 9A 05 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 .4VX......
2010 7E B9 CA 25 01 23 7C FE 50 C2 10 01 0C CA 2E 01 ~....#!.P.....
2020 62 6B C3 10 01 1A 77 79 12 13 23 C3 16 01 11 58 bk....wy..#....X
2040 4F 47 52 41 4D 20 53 54 41 52 54 20 4E 4F 57 2E DGRAM START NOW.
2060 4F 4E 20 43 4F 4D 50 4C 45 54 45 0D 0A 24 00 00 0N COMPLETE.. $..
-IDDT.COM/----ファイル名 "DDT.COM" を5CHからのFCBにセット.
- R3F00 / -----3F00H分のパイアスを加えて、上記ファイルをメモリにロードする。
NEXT PC 結局(3F00H+100H)からロードされる。
NEXT PC
5300 1207
-D3FEO, 402F / ----- 結果の確認. 4000Hから"DDT.COM"がロードされている.
4000 01 BC OF C3 3D 01 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 ....=.COPYRIGHT
4010 28 43 29 20 31 39 38 30 2C 20 44 49 47 49 54 41 (C) 1980, DIGITA
4020 4C 20 52 45 53 45 41 52 43 48 20 20 20 20 20 20 L RESEARCH
-X / ---- 現在のCPUの状態を表示する。物理的にはZ80であっても8080として表示する。
COZIMOE1IO A=00 B=005A D=005A H=0000 S=0100 P=1207 RST 07
                                                         Figure-4.6.3
-XP / ----プログラム・カウンタの値を任意に設定する、Pの代りに、C, Z, M, …A.B, …Sなど任意である。
                                                           +02
P=1207 100 / ---- 現在のPの値が表示され、続いて任意の値をキーインする.
```

```
-X / ----- 再度確認、P=100に変っている
COZIMOE110 A=00 B=005A D=005A H=0000 S=0100 P=0100 LXI D.0137
-T ノ ----現在のプログラム・カウントから1ステップのトレース実行。
COZIMOE1IO A=00 B=005A D=005A H=0000 S=0100 P=0100 LXI D,0137*0103
-Tノ ----もう1ステップのトレース実行、表示内容が変化していることに注目
COZIMOEIIO A=00 B=005A D=0137 H=0000 S=0100 P=0103 MVI C,09*0105
-T / ----もう1ステツ
COZIMOEIIO A=00 B=0009 D=0137 H=0000 S=0100 P=0105 CALL 0005*0005
-G,125 / -----ブレーク・ポイントを125Hに置いて、リアルタイムで実行。
ブレーク・ポイントは、もう1つ(合計2箇所)設けることが可能。
SORT PROGRAM START NOW..... テスト・プログラムからのメッセージ出力.
*0125 ---- プレーク・ポイントで止まった。
-TBノー・ーーーそこから続けて8ステップ分のトレース実行、アキュムレータの値などに注目、プログラム・リスト参照、
COZ1MOE1I1 A=00 B=0000 D=4000 H=403E S=0100 P=0125 LDAX D
COZIMOEIII A=01 B=0000 D=4000 H=403E B=0100 P=0126 MOV M.A
COZIMOEIII A=01 B=0000 D=4000 H=403E S=0100 P=0127 MOV A,C
COZ1MOE1I1 A=00 B=0000 D=4000 H=403E S=0100 P=012B STAX D
COZ1MOE1I1 A=00 B=0000 D=4000 H=403E S=0100 P=0129 INX D
COZIMOE1I1 A=00 B=0000 D=4001 H=403E S=0100 P=012A INX H
COZIMOEIII A=00 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=012B JMP 0116
COZ1MOE1I1 A=00 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=0116 MOV A, H*0117
-UB / ------続けてUコマンドによる8ステップ分の実行、最終ステップのみ表示される。
COZIMOE111 A=40 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=0117 CPI 50*0119
-51361
0136 C9 FFJ Sコマンドで、本プログラムの最終出口の "RET" 命令(C9)を 137 OD - J "RST7" (FF)に書き替えておく.
0137 QD . J
-G! ---- 先程の続きから、一気にリアルタイムで実行.
FUNCTION COMPLETE テスト・プログラムのエンド・メッセージが出力された.
*0136 -----テスト・プログラムの最終で "RST7" によるブレークがかかった。
-D4000、4FFF / ---・データ・エリアのソート状態の確認.
テスト・プログラムは順調に動作し、この様に00~FFまで、値の小さい順に並べ替えられていることが分かる。
40F0 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 ......
第5章「OP/Mによるマシン語開発実習」を必ず参照して下さい、
-GO! -----Gコマンドでアドレスのにジャンプさせ、リブートを起こさせて、CP/Mに戻る。
```

Figure-4.6.3 DDT 内のすべてのコマンドの実習.

#### トランジェント・コマンド徹底実習

## ■こんなテクニック, 知っていますか?■

IとRコマンドでは、ログイン・ディスク以外のドライブからファイルをロードすることが出来ません。でも DDT に入ってから、別のドライブからどうしてもロードしたい!さてどうしますか?

S コマンドで FCB(ファイル・コントロール・ブロック)の先頭アドレスの 5CH の 1 バイトを書き替えるだけで解決できます。

ログイン・ディスクが A: で,DDT を起動後ドライブ B: 上の "SORT. COM" をロードする場合の実例を示します.

Figure-4.6.4  $I \ge R$  コマンドによりログイン・ディスク以外のドライブからファイルをロードするテクニック.

DDT 内コマンドのセパレータとして使われるコンマ "," は,スペースや,":",";" などで代用できます.その一例を次に示します.

```
A>DDT VERS 2.2
-D100,11F / ----- タンプ.
0100 01 BC 0F C3 3D 01 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 ....=.CDPYRIGHT
0110 28 43 29 20 31 39 38 30 2C 20 44 49 47 49 54 41 (C) 1980, DIGITA
-D100 11F / ---- スペースを代用.
0100 01 BC 0F C3 3D 01 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 ....=.CDPYRIGHT
0110 28 43 29 20 31 39 38 30 2C 20 44 49 47 49 54 41 (C) 1980, DIGITA
```

```
-LO,71--
       ---逆アセンブル.
 0000
    JMP
       BA03
 0003
     NOP
 0004
    NOP
    JMP
 0005
        9000
 0008
-LO 71
         -スペースを代用
     JMP
 0000
        BA03
 0003
     NOP
 0004
     NOP
 0005
     JMP
        9000
 0008
-F100, 10F, FF ) ---- フィル.
-D100 11F /
0110 28 43 29 20 31 39 38 30 2C 20 44 49 47 49 54 41 (C) 1980, DIGITA
-F110 11F AA J ----スペースを代用.
-D100 11F /
```

Figure-4.6.5 セパレータとしてのコンマは、スペース、コロン、セミコロンで代用できる

#### 解説 DDT

DDT はトランジェント・プログラムではありますが、そのプログラムのメモリ上のロードのされ方が、通常のものとは大きく異なります

これはDDT が "デバッガ" であるために、被テスト・プログラムをロードするためのユーザー・エリアを開放しておかねばならず、DDT のプログラム自身は、邪魔にならないよう TPA の最後部へ、しかも CCP 部へも侵入して置かれるのです。

その DDT 起動の流れをFigure-4.6.6に示します.




Figure-4.6.6 DDT起動の流れ

DDT の起動に関して、もう1つ知っておいた方が良いことがあります (DDT を運用する上では、全然関知する必要はありませんが). DDT を起動することにより、アドレス0005~7 Hにある、BDOSへのジャンプ・ベクトルのジャンプ先アドレスが、新しく書き替えられることと、さらにアドレス0038~AHに、Gコマンドで実行される被テスト・プログラムにブレークをかける "RST 7" のベクトルが書き込まれることです。

この DDT の起動前・起動後のメモリ・ダンプリストを, 2章の Figure-2.5.2~3 に示してありますので参照して下さい。

BDOS のジャンプ・ベクトルは、DDT プログラムが位置する先頭のアドレスに書き替えられていることが分かります。これは、DDT を含む "新 CP/Mシステム"の最下位アドレスを、外部に知らせる意味を持っています。

DDT は、8080用のデバッガです。もし、Z80をデバッグしたい場合には、デジタルリサーチ社から "ZSID" と言う DDT とコマンド・コンパチブルで、かつ強力な拡張機能を持った、Z80用のシンボリック・インストラクション・デバッガが別に用意されています。参考までに、ZSID によるファイル、"SORT、HEX"の逆アセンブル例を示しておきます。

```
A>ZSID SORT.HEX /
ZSID VERS 1.4
NEXT PC END
016E 0100 B9FF
#L100,121 J
  0100 LD
             DE, 0137
  0103 LD
             C,09
       CALL 0005
  0105
  0108
       LD
             DE, 4000
  010B LD
             HL, 4000
  010E
        LD
             C.00
  0110
             A. (HL)
       LD
  0111 CP
             Z,0125
  0112 JP
       INC
  0115
             HL
  0116 LD
             A, H
  0117
        CP
             50
  0119
        JP
             NZ,0110
  0110
        INC
             C
  011D JP
             Z,012E
  0120 LD
             H, D
  0121
        LD
             L.E
  0122
```

#### Figure-4.6.7

Z80用デバッガの "ZSID" による逆アセンブル 例。ザイログ・ニーモニックで表示されていま す。Figure-4.6.3 (157ページ)と比較して下さ

## 4.7 DUMP (ディスク・ファイルの16進ダンプ・プログラム)

----DUMP program----

## コマンド形式・機能

#### DUMP x: filename.ext

ドライブx:上のファイル "filename.ext" の内容を、HEX形式でダンプする。

注) x:は、それがログイン・ディスクの場合、省略できる。

DUMP コマンドは、CP/Mのシステム・コールなどを応用してのプログラム作成の見本である"DUMP。ASM"(DUMP プログラムのアセンブリ・ソース・ファイル)の付け足しのような存在であり、本命はこのソース・ファイルにあります。ソース・ファイルからは、コンソールとの入出力やファイルのアクセスの方法などについて多くのことを学ぶことができ、CP/Mによるマシン語開発者の絶好の参考となります。

DUMP コマンド (DUMP. COM) は、ソース・ファイルをアセンブルし、LOAD コマンドを実行することによっても、新たに生成することができます。DUMP コマンド自身はアスキー表示部もなく、ごく初歩的なファイル・ダンプ機能しかありません。

## 実習 DUMP\_x:filename.ext

DUMP コマンドで自分自身の生みの親である "DUMP. ASM"をダンプしてみましょう. "DUMP. ASM" は、ドライブ B上にあるとします。

#### A>DUMP B: DUMP. ASM /

0000 3B 09 46 49 4C 45 20 44 55 4D 50 20 50 52 4F 47 0010 52 41 4D 2C 20 52 45 41 44 53 20 41 4E 20 49 4E 0020 50 55 54 20 46 49 4C 45 20 41 4E 44 20 50 52 49 0030 4E 54 53 20 49 4E 20 48 45 58 0D 0A 3B 0D 0A 3B 0040 09 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 28 43 29 20 31

Figure-4.7.1 ドライブB上のファイル "DUMP. ASM" をダンプする。ダンプ途中で何らかのキー入力を行うことにより、ブレークがかかりCP/Mにもどる。

## 4.8 SUBMIT (バッチ処理プログラム)

---SUBMIT program---

### コマンド形式・機能

#### 1 SUBMIT\_subfile

サブミット・ファイル "subfile.SUB" の内容をバッチ処理する。\$1, \$2…などの代用パラメータを使っていないサブミット・ファイルの場合のコマンド形式

2 SUBMIT\_subfile\_p1\_p2\_p3...

サブミット・ファイル中に代用パラメータを使っている場合のコマンド形式。実パラメータ, pl, p2…をサブミット・ファイル中の代用パラメータ, \$1, \$2,…に代入して、バッチ処理が行われる。

注) サブミット・ファイル "subfile.SUB" は、必ずドライブA: にならなければならない。

## 実習1 SUBMIT\_subfile

実習 2 のサブミット・ファイル "TEST. SUB" の中の、\$1、\$2、……の代用記号の代りに、実名を入れればこの実習ができます。ここでは省略しますが、各自で行ってみて下さい。

## 実習2 SUBMIT\_subfile\_p1\_p2\_p3...

SUBMIT コマンドは、何度も同じ手順をくり返して実行しなければならない場合など、その手順を書いて、ファイル(サブミット・ファイル)しておき、実行時にそのサブミット・ファイル名をキーインするだけで、ファイルされたいくつもの手順を自動的に最後まで実行してしまうことができる、非常に便利なコマンドです。ソフトウェアの開発過程や、日常業務の決った手順(ルーチン)などを行う場合に、有効に利用されています。

また、実行に際しての自由度を増すために、サブミット・ファイルには、各種コマンドやファイルの実名を用いなくてもよく、\$1,\$2,\$3,……などのパラメータ代用記号で代用しておくことができ、実行時に、任意の実名を指定して実行させることが可能です。

#### トランジェント・コマンド徹底実習

実例として「ドライブA上の DUMP プログラムのソース・ファイル "DUMP ASM" をエディットし、その ORG アドレス (オリジナルは100H) を任意のアドレスに変更し、それをアセンブルした後 DDT でメモリにロードして、そのロード状態を確認する」一連の手順をサブミットしてみましょう。

そのサブミット・ファイル (TEST. SUB) をTYPE コマンドで示します。 実習の際は、この内容 を ED を使ってファイルします。 ファイルのエクステンションは必ず "SUB" でなければなりません。




Figure-4.8.1 サブミット・ファイルの内容をタイプアウトで示す。

サブミット・ファイルの1行目の "XSUB" は、SUBMIT コマンドにコンソール・バッファの読み込み機能を与える拡張コマンドであり、これにより、ED や DDT などの内部コマンドまでサブミット可能になります (Version 1.4 にはこの機能なし)。例題としたこのサブミット・ファイルには、\$1、\$2、\$3…の代用パラメータが実名の代りに使われていることに注目して下さい。

さて、このサブミット・ファイル(TEST. SUB)を実行してみましょう。オリジナルの DUMP。 ASM の ORG は100Hです。これを2500Hに変更するように代用パラメータの指定をして実行します。

```
A>SUBMIT TEST 100 ^Z 2500 J -----この1行のキーインで以下のすべてが自動的に実行される. "^Z" は "^" + "Z" ではなく, Ctrl-Zそのものをキーインすること.
A>XSUB
             $1 $2 $3
A>ED DUMP. ASM
    : *OA
   1: X10T
   1: :
              FILE DUMP PROGRAM. READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
   2: :
   3: :
              COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
              DIGITAL RESEARCH
   4:
      :
   5: 1
              BOX 579. PACIFIC GROVE
              CALIFORNIA, 93950
   6:
   7: :
   8.
              ORG
                     100H
   9: BDDS
             EQU 0005H : DOS ENTRY POINT
  10: CONS
              EQU
                     1 READ CONSOLE
   1: *FORG 100H ----- 文字列サーチ、EDの内部コマンドも実行可能であることに注目、
   B: *OLT
   8:
              DRG 100H
   8: *$100 2500
                   ---- 文字列の置き替え.
   B: #OTT
   R:
              DRG 2500H -----100が2500に変更された。新ORG.
   B: *E ---- FD を終る
(xsub active)
A>ASM DUMP ----- PEYTIV.
CP/M ASSEMBLER - VER 2.0
2657
002H USE FACTOR
END OF ASSEMBLY ----アセンブル終了
(xsub active)
A>DDT -----DDTを起動。
DDT VERS 2.2
-IDUMP.HEX
           HEXファイルのロード
           DDTの内部コマンドも実行可能であることに注目.
NEXT PC
2613 0000
       ---- 新ORGアドレスのダンプ.
-D2500
2500 21 00 00 39 22 15 26 31 57 26 CD C1 25 FE FF C2 !..9".&1W&..%...
2510 1B 25 11 F3 25 CD 9C 25 C3 51 25 3E 80 32 13 26 .%..%..%.Q%>.2.&
2590 OF OF OF OF CD 7D 25 F1 CD 7D 25 C9 OE O9 CD O5 ....)%....
25A0 00 C9 3A 13 26 FE B0 C2 B3 25 CD CE 25 B7 CA B3 .... &.... %...
25B0 25 37 C9 5F 16 00 3C 32 13 26 21 80 00 19 7E B7 %7._..<2.&!...~.
-L2500 ---- 逆アセンブル.
  2500 LXI H,0000
  2503 DAD SP
  2504 SHLD 2615
```

```
2515 CALL 259C
2518 JMP 2551
2518 MVI A,80
-GO DDTを終る.
(xsub active)
A) ------SUBMIT実行全部終了.
```

Figure-4.8.2 サブミット・ファイルの実行。 ファイルの内容がすべて自動的に実行されて行く

このように、サブミット・ファイル内の一連の処理が、連続して実行されました。今回は ORG 100 H を ORG 2500H に変更しましたが、\$1 と \$3 の値を変えることにより、任意の ORG を指定して一連の処理を行わせることができるわけです。

\$1,\$2,…などの代用パラメータは、ファイル名、各種コマンド、数値、データなどの代用として使いますが、実行に際して変化することなく一定のものは、実際の名称なり、数値なりを書いておく方が実行時に楽です。

Figure-4.8.1 のサブミット・ファイルの2行目には、実ファイル名が書かれていますが、もしこれを代用パラメータにしておき、実行時に任意のファイルを指定したい場合、このサブミット・ファイル (TESTX. SUB) は次のようになります。





Figure-4.8.3 ファイル名を代用パラメータに変更した例

この場合の実行時のコマンド・ラインは、例えば次のようになります。



となります。これは自動的にソース・ファイル "DUMP。ASM"、の ORG xxxxHを ORG yyyyHに変更して、一連の処理を行わせるコマンドになります。

#### 4.9 SYSGEN (CP/Mシステム生成プログラム)

----SYStem GENerator----

#### コマンド形式・機能

#### SYSGEN

ディスケットのシステム・トラックの内容をメモリにロードしたり、メモリ上の CP/M システムをディスケットのシステム・トラックに組み込んだりする。日常は、システム・ディスクのコピーに使われる。SYSGENが起動した後は、SYSGENが出力するメッセージに従う

注) 8インチの標準ディスク以外は、それぞれのマシン専用のプログラムであり、他のコマンドのように汎用性はない。

#### 実習システム・ディスクのコピー

#### A>SYSGEN J

SYSGEN VER 2.0
SOURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP)A
SOURCE ON A, THEN TYPE RETURN /
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION ON B, THEN TYPE RETURN /
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION OR B, THEN TYPE RETURN /
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT)/

A>

Figure-4.9.1 ドライブA上のディスクのCP/Mシステムを、ドライブB: 上のディスクへコピーする例.

SYSGEN の起動後、ソース側あるいはデスティネーション側、どちらのドライブでも自由にディスケットを入れ替えることができます。そして、SYSGEN プログラムから出力されるメッセージに従って、どちらのドライブからどちらのドライブへでも自由に CP/M システムを何回でもコピーすることが可能です。

SYSGEN を使った BIOS の変更や新システムの組み込みについては、次の「MOVCPM」で実習します。

#### 解説 SYSGEN

SYSGEN コマンドは、対象が "ファイル" ではなく、システム・トラック上の "CP/M システム" であるために、ディスケット上の物理的なトラック#、セクタ#と密接な関係があります。よって、8 インチ標準ディスケットの SYSGEN コマンド (SYSGEN COM) は、8 インチ標準ディスケットの専用であり、両面倍密度や、ミニディスクなどでは使用できません。

同様に、各社のパーソナル・コンピュータの CP/M の SYSGEN コマンドは、その機種の専用に作られたものであり、他の機種では使用できません。この点が、マシンの種類に関係なく、完全に互換性のある通常のコマンド(プログラム)と異なりますので注意して下さい。

SYSGEN コマンドは、デジタルリサーチ社のマニュアルには書かれていませんが、次のような使い方ができるようです。CP/M システムのイメージ・ファイル(BIOS と BOOT を含んだもので、この例では "32KCPM. COM")があらかじめファイルしてあれば、次の手順で簡単にそのシステム・ディスクを作ることができます。

A>SYSGEN 32KCPM.COM J ----- SYSGENに続けて、ファイル化したCP/Mシステムのファイル名をキーインする。 (ログイン・ディスクでない場合は、ドライブ名を付ける)。 DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) B ----- 通常はソース・ドライブ名の問いが出力され DESTINATION ON B, THEN TYPE RETURN J るが、省略されていることに注目。 FUNCTION COMPLETE ----ドライブB:のディスケットに、CP/Mシステムが組み込まれた。 DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) J

Figure-4.9.2 マニュアルには載っていない SYSGEN コマンドの使い方. システム・トラックからコピーするのではない点に注目.

ここで使用する, BIOS と BOOT を含んだ CP/M システムのメイージ・ファイルは, 例えば, Figure-4.10.5の最後の SYSGEN コマンドの実行を行う直前, あるいは, 行った直後に "SAVE 34 32KCPM. COM" を行えば作成することができます (セーブするファイル名は任意).

また、すでにディスク上のシステム・トラックに組み込んであるものは、SYSGEN を起動し、ソース・ディスクとして、そのシステムを読み出し、そのまま "リターン" して CP/M にもどした後、上記の SAVE コマンドを実行すれば、"ファイル" として CP/M システムを持つことができます。

#### トランジェント・コマンド徹底実習

この方法を Figure-4.9.3に示します.

A>SYSGEN J ---- SYSGEN を起動。 SYSGEN VER 2.0 SOURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP) B ----ドライブB: 上のシステムをファイル化したい場合。

SOURCE ON B, THEN TYPE RETURN /
FUNCTION COMPLETE

DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) / ----リターンをキーインして、そのまま
OP/MC戻る

A>SAVE 34 B: 32KCPM. COM J --- SAVEコマンドの実行、"34" は8インチ標準ディスクの場合のページ数、

A>STAT B: 32KCPM. COM J -----SAVEされたファイルの確認。

Recs Bytes Ext Acc 68 9k 1 R/W B:32KCPM.COM ----システム・トラックから、CP/Mシステムが、Bytes Remaining On B: 58k ファイル "32K CPM.COM" としてセーブされている。

A>

Figure-4.9.3 システム・ディスクから CP/M システムを "ファイル" としてセーブする例.

但し、以上は8インチの標準ディスクについてのみ可能なことであり、他の場合は、SYSGENプログラムの作り方によっては、できないものもありますのでご注意下さい。

#### 4.10 MOVCPM (CP/Mシステム・リロケート・プログラム)

---MOVe CP/M system----

#### コマンド形式・機能

#### 1 MOVCPM \_ss \_ \*

メモリサイズssK バイトの CP/M システム (インテルMDS用以外のBIOS とBOOT は含まれない)を生成し、SAVE コマンドの実行が可能なように、メモリ上に配置する。ssは20~64の範囲(単位は K バイト)でなければならない。

2 MOVCPM ... \* ... \*

コンピュータのRAMのリード/ライト・テストを行ってRAMエリアの最大アドレスを 求め、設定可能な最大のメモリサイズのCP/Mシステムを生成する。その他は同上の 機能を持つ。

- 3 その他のコマンド形式は、一般のCP/Mマシンでは、まったく実用不可能であるので 省略。
  - 注) 2の形式の場合、最大のRAMエリアを自動的に求めてしまうので、その範囲にVRAM やワークエリアなどが含まれている場合、このコマンド形式は、使うことができない、注意を要する.

メモリサイズに関してはFigure-2.1.2を参照。

MOVCPM コマンドはそれだけを実行しても、一般のCP/M マシンでは何の意味もないので、ここでは新しい CP/M システムを作成する実習を行い、その過程で MOVCPM を理解できるように解説します。

#### 解説 MOVCPMによる新CP/Mシステムの作成

MOVCPM コマンドは、それ自身で CP/M システム(BIOS 部と BOOT 部を除く)をリロケータブルなオブジェクトの形式で持っており、それをユーザーが指定する任意の CP/M サイズに合致するよう、自動的にリロケートを行うコマンドです。コマンド形式 1、2 の場合、とりあえずメモリに置かれるアドレスは実アドレスではなく、SYSGEN コマンドにより、そのままディスクのシステム・トラックに組み込み可能な位置(TPA の下位)に置かれます。

しかし、TPA にロードされた新サイズのメモリ・イメージは、まだ BIOS と BOOT のモジュー




Figure-4.10.1 新CP/Mシステムの作成手順

ルが組み込まれていません。これらを組み込むためには DDT を使いますが,DDTが起動する際に,せっかくロードされた新システムのイメージを壊してしまいます(「DDT コマンド」参照)。これを救うためにシステムを一旦 SAVE して,ディスク上に退避しておく必要があります。 MOVCPM が実行された時に表示されるメッセージ(後で示す)に,"SAVE 34 CPMxx. COM" とあるのはこのためなのです。

新システム・イメージを SAVE した後、DDT を起動して新システムを再ロードし、その上から新 BIOS と新 BOOT を組み込みます。組み込みが終れば DDT を終了して、出来上った完全な CP/M システムを SYSGEN でディスクのシステム・トラックに組み込み、新システム作成の作業は完了と なるわけです。

以上の図解を Fig-4.10.1 に示します。この図では、新 BOOT と新 BIOS の HEX オズジェクト・ファイルは、あらかじめアセンブルにより、すでにディスク上に存在しているものとして話を進めていますが、実習ではこのアセンブルを DDT を起動する直前に行っています。

#### 実習1 MOVCPM\_ss\_\*

現在の CP/M サイズが48Kであるとして、新たに32Kサイズに縮小した CP/M システムを作ってみましょう。手順は少々複雑で MOVCPM、SAVE、ED、REN、ASM、DDT、SYSGEN の各コマンドを駆使しなければなりません。しかしまず前提として、それぞれの CP/M マシン用の BIOSと BOOT のアセンブリ・ソース・ファイルが付属していなければ、CP/M のメモリサイズを変更することは不可能です。

```
A>MOVCPM 32 * /
CONSTRUCTING 32k CP/M vers 2.2
READY FOR "SYSGEN" OR
"SAVE 34 CPM32.COM"
                     -----このメッセージ通りに次は、SAVEコマンドを実行する.
A>SAVE 34 CPM32.COM / ---
                        -- 生成されたRAM上の32K CP/Mシステムを一日セーブする
                          "34" はCP/Mシステムの容量(ファイルする場合の) が(34×256)=8.5Kバイトであるた
                                                     めで、サイズに関係なく常に34である。
A>STAT CPM32.COM / -
                          --セープされたファイルの確認.
Recs Bytes Ext Acc
                1 R/W A: CPM32.COM ----このファイルが32K CP/Mの, BIOSとBOOTを
Bytes Remaining On A: 88k
                                                        除いたイメージである。
A>
```

Figure-4.10.2 32K CP/M システムの生成と、そのイメージに対する SAVE コマンドの実行、さらにセーブされたファイルの STAT による確認。

#### トランジェント・コマンド徹底実習

以上の手順で、BIOS と BOOT のモジュールを除いた 32K CP/M システムのイメージが、"CPM 32. COM" としてディスク上にセーブされました。Fig-4.10.1 の図も随時参照して下さい。以上の操作は図解のA)に当ります。

もし MOVCPM の実行で、次のようなエラー・メッセージが出力されて、コンピュータが HLT 状態(実行停止状態)になった場合は、現在働いている CP/M のシステムと実行した MOVCPM のプログラムが、同一ディスクからのものではなかったからです。これは、CP/M システムと MOVCPM プログラムの双方にキーワードがあり、その両者が一致しないと MOVCPM は実行できないことを示しています。正規に購入した CP/Mでは、もちろん両者のキーワードは一致しています。

#### A>MOVCPM 32 # J

CONSTRUCTING 32k CP/M vers 2.2 SYNCRONIZATION ERROR

#### Figure-4.10.3

シンクロ・エラーが発生した例。 HLT 状態になっているので,回復にはリセット・ボタンによるか、割り込みによるかいずれかである。

次に、BIOS と BOOT のソース・プログラムの CP/M サイズを変更して、再アセンブルし、32K CP/M用のBIOS と BOOT の HEX オブジェクト・ファイルを作成します。通常 BIOS や BOOT のソース・プログラムは、CP/M サイズがEQU 命令で指定されており、この部分を任意のサイズ(20~64)に変更・再アセンブルすることにより、容易に任意のサイズ用のBIOS や BOOT の HEX ファイルを作り出すことができます。この例で用いる BIOS と BOOT のソース・プログラムには、"MSIZE EQU 48" と書かれてあり、エディタでこの48を32に変更してアセンブルすればよいわけです。

- ●ED でソース・ファイルの48を32に変更.
- REN コマンドでファイル名の48を32に変更.
- ●アセンブラの実行.
- を、BIOS、BOOT の双方について行った実行例を次に示します。

#### A>ED PTBIOS48. ASM / ----- EDを起動.

- : \*NMSIZE^ZOTT」---文字列"MSIZE"をサーチ、その行をタイプアウト.
- 30: MSIZE EQU 48 ; MEMORY SIZE IN KBYTES.
- 30: \*S4B^Z32^ZOTT」 -- 48を32に置き替えて、その行をタイプアウト
- 30: MSIZE EQU 32 ; MEMORY SIZE IN KBYTES.
- 30: \*E/ ---- EDを終了する.

A>REN PTBIOS32.ASM=PTBIOS48.ASM / ---- 48を32とリネーム(しておいた方が今後のためによい).

```
A>ASM PTBIOS32 / -----アセンブラの実行.
CP/M ASSEMBLER - VER 2.0
7EC1
OOBH USE FACTOR
END OF ASSEMBLY ----- アセンブラの終了.
A>ED PTBOOT48. ASM J -----BIOSと全く同様なことを、BOOTについて行う
    : *NMSIZE^ZOTT /
      MSIZE EQU 48
                              MEMORY SIZE IN DECIMAL KB.
   18: *S48^Z32^ZOTT /
   18: MSIZE EQU 32
                               MEMORY SIZE IN DECIMAL KB.
   18: *E /
A>REN PTBOOT32.ASM=PTBOOT48.ASM /
A>ASM PTBOOT32 /
CP/M ASSEMBLER - VER 2.0
0080
002H USE FACTOR
END OF ASSEMBLY
     以上で32K CP/M用のBIOSとBOOTのHEXオブジェクトが出来上った
```

Figure-4.10.4 32K CP/M サイズ用の BIOS と BOOT の HEX ファイルを作る作業.

以上の作業で、新 BOOT と BIOS の HEX オブジェクト・ファイルが出来たので、次は、先程 SAVE した新32Kシステムを再 $\overline{U}$ メモリ上にロードして、BOOT と BIOS を組み込む作業を DDT を使って行います。この操作は図解のB)、C)、D) に当ります。

```
A>DIR PT????32.HEX / ----- BOOTとBIOSのHEXファイルの確認
A: PTBIOS32 HEX : PTBOOT32 HEX
                       ----- ディスク上に退避させておいた新システムのイメージを、メモリ上に戻す。
A>DDT CPM32.COM / --
DDT VERS 2.2
NEXT PC
2300 0100
-IPTBIOS32.HEX J ) 32K CP/M用のBIOSのHEXオプジェクト (ORGは7A00H) を,
                     RコマンドにA580Hのパイアス・アドレスを付けてメモリにロードする。
結局、32K用のBIOSはアドレス1F80Hからロードされる。
-RA580 J
NEXT PC
2300 0000

      - IPTBOOT32.HEX J
- R900 J
NFX† PC
      BOOTのORGは0であり、またCP/Mサイズによらず、
ロード・アドレスは900Hに一定している。
Rコマンドに900Hのパイアスを付けてロードする。

NEXT PC
2300 0000
-H7A00, A5B0 / ----- HEXの計算、ORG=7A00HのHEXファイルを、A580Hを加算してロードした場合、
1F80 D480
                     FFFFHを過ぎて、1F80Hからロードされることになる、
```

```
-D1F70.1F9F/ ----- ロードされたBIOSの先頭部の確認.
1F80 C3 9C 7A C3 F8 7A C3 51 7B C3 5A 7B C3 8D 7B C3 ..z..z.Q(.Z(..(.
1F90 59 7D C3 64 7D C3 69 7D C3 F1 7B C3 B2 7B C3 F3 Y).d).i)..(..(..
ーL1F80 / -----逆アセンブルでは、BIOS先頭のジャンプ・ベクトルが見られる。
 1FBO JMP
          7A9C
 1FB3 JMP
          7AFB
 1F86 JMP
          7B51
 1F89 JMP
          7B5A
 1F9E JMP 7BF3
-D900,92F / ----- 同じ<BOOTの確認
0910 2A 00 15 CA 00 7A 06 00 0C 79 FE 1B DA 0F 00 3E *...z..y....>
0920 53 D3 E8 DB EC OE O1 C3 OC OO D3 EA CD 41 OO 3E S.....A.>
-L900 J ----- 逆アセンブル.
 0900 MVI E.OA
 0902 LXI SP,0100
 0905 LXI H,6400
 090B MVI D,33
 0916 MVI B.00
-^C ---- DDTを終了する. G0 J でもよい.
A>SYSGEN J -------メモリ上に完成している新OP/Mシステムを、ディスクのシステム・トラックに書き込む。
SYSGEN VER 2.0
SOURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP) J ---- ここは必ずリターン・キーでスキップすること.
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) B --- B: 上のディスクに書き込む場合.
DESTINATION ON B, THEN TYPE RETURN___-書き込みの実行 任意のドライブ名を指定できる.
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) / ----ドライブ名を指定すれば、
                                          さらに何枚でもコピー可能である。
A>
```

Figure-4.10.5 DDT による新システムへの BIOS と BOOT の組み込みと、メモリ上に完成した新 CP/ M システムのSYSGEN によるディスク上のシステム・トラックへの書き込み。

このあとに、 "SAVE 34 32KCPM. COM" を実行して、32K CP/M の完全なイメージ・ファイルを作っておくと便利でしょう (「解説 SYSGEN」を参照).

以上一連の作業で、32K CP/Mのシステム・ディスケットが出来上りました。これをドライブAに入れて、起動してみましょう。

```
32K CP/M ver2.2

A>B:DDT J

DDT VERS 2.2

-DO,F J

0000 C3 03 7A 00 00 C3 00 5C 16 33 0E 02 06 04 79 CD ..z...¥.3...y.

-^C

A>
```

Figure-4.10.6 完成した 32K CP/M のシステム・ディスケットによる起動。ついでにアドレス00~0FH を DDT でダンプして、00Hと05Hのジャンプ・ベクトルのジャンプ先アドレスに注目。 次に示す48Kの場合と比較。

参考までに従来の 48K CP/M の場合を示しておきます.

Figure-4.10.7 従来の 48K CP/M の場合。 00Hと05Hのジャンプ先のアドレスに注目、上記32Kの場合と比較。

ここでもう1つの参考として、32K用 BIOS のアセンブルにより生成された、PRN ファイルの ORG 命令の付近のリストを示します。

```
A>TYPE PTBIOS32.PRN /
7A00
                          ORG BIOS
                                                     START OF CBIOS STRUCTURE.
                   I/O JUMP VECTOR
                    THIS IS WHERE CPM CALLS WHENEVER IT NEEDS
                   TO DO ANY INPUT/OUTPUT OPERATION.
                   USER PROGRAMS MAY USE THESE ENTRY POINTS
                   ALSO, BUT NOTE THAT THE LOCATION OF THIS VECTOR CHANGES WITH THE MEMORY SIZE.
                          JMP
 7A00 C39C7A
                                BOOT
                                                     FROM COLD START LOADER.
 7A03 C3F87A
                                                     FROM WARM BOOT.
                 WBOOTE: JMP
                                WBOOT
 7A06 C3517B
                          JMP
                                CONST
                                                     CHECK CONSOLE KB STATUS.
 7A09 C35A7B
                                                     READ CONSOLE CHARACTER.
                          JMP.
                                CONIN
```

7A0C C38D7B	JMP CONOT	; WRITE CONSOLE CHARACTER.
7AOF C3597D	JMP LIST	; WRITE LISTING CHAR.
7A12 C3647D	JMP PUNCH	:WRITE PUNCH CHAR.
7A15 C3697D	JMP READER	READ READER CHAR.
7A18 C3F17B	JMP HOME	MOVE DISK TO TRACK ZERO.
7A1B C3B27B	JMP SELDSK	SELECT DISK DRIVE.
7A1E C3F37B	JMP SETTRK	SEEK TO TRACK IN REG A.
7A21 C3497C	JMP SETSEC	SET SECTOR NUMBER.
7A24 C3547C	JMP SETDMA	SET DISK STARTING ADR.

Figure-4.10.8 32K用BIOS の PRN ファイルのリストの一部. ORG 命令の付近.

Figure-4.10.6~8 のリストから CP/M のメモリ・サイズによって、各モジュールのリロケート先が異なることが理解されたと思います。 $48 \text{K} \times 32 \text{K} \times 16 \text{K}$ 

ここで、各種メモリ・サイズの BIOS をシステムに組み込む際(図解のDの作業時)のバイアス値 (Figure-4.10.5 では A580H であった)の一覧表を示しておきます。

CP/Mサイズ	バイアス値(HEX)	CP/Mサイズ	バイアス値(HEX)	CP/Mサイズ	バイアス値(HEX)
20 K	D 580	36 K	9580	52 K	5580
24 K	C 580	40 K	8580	56 K	4580
28 K	B 580	44 K	7580	60 K	3580
32 K	A 580	48 K	6580	64 K	2580

Figure-4.10.9 BIOS組み込み時の各メモリ・サイズに対するバイアス値

#### 実習2 BIOSの変更・システムの組み込み

次に、CP/M のメモリ・サイズは変更せず、現在の CP/M の BIOS のみを変更して、システムに組み込む場合の手順を示しておきます。BIOS に新しい機能を追加して、システム・ディスケットを作りたい場合、以下の手順で作成することができます。メモリ・サイズの変更よりは、こちらの方がよく行われる作業でしょう。

```
A>ED NOWBIOS.ASM J -----現在のBIOSのアセンブリ・ソース・ファイルに対しEDを起動する。
                                                               BIOSの変更作業を行う.
*E J
A>REN NEWBIOS. ASM=NOWBIOS. ASM / ---新BIOSのソース・ファイルをリネームしておく方がよい
A>ASM NEWBIOS J ----新BIOSのアセンブル実行.
A>SYSGEN / -----現在のCP/Mのメモリ・イメージを得るために、SYSGENを実行、
SYSGEN VER 2.0
SOURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP) A ----ドライブA: に現在のシステム・ディスクガある.
SOURCE ON A, THEN TYPE RETURN_!
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) ! --- そのままの状態でCP/Mに戻る.
A>SAVE 34 NOWCPM.COM / -----メモリ上の現在のCP/Mのイメージをディスクにセーブする。
                                                                                                                 「34」は標準CP/Mのシステムの大きさ
A>DDT NOWCPM. COM / -----セーブしたCP/Mイメージを、再度DDTでメモリ上にロードする
DDT VERS 2.2
NEXT PC
2300 0100
-^C ---- DDTを終わる.
A>SYSGEN / ---- 再びSYSGEN を起動
SYSGEN VER 2.0
SOURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP) J ----- ZZIJAJUS J ----ZZIJAJUS ZZZIJAJUS ZZZIJA
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) ----システムを書き込むディスクを指定.
DESTINATION ON B, THEN TYPE RETURN !
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) /
A> ドライブB: 上に新CP/Mのシステム・ディスクが出来上り、
```

Figure-4.10.10 現在の CP/M のBIOS を変更して、システムに組み込む手順、

注)CP/M によっては BIOS のアセンブリ・ソース・ファイルが公開されていなかったり、SYSGEN コマンドがオリジナルの機能を持っていなかったりして、CP/M サイズや BIOS の変更ができないものが少なくありません。それぞれの CP/M のマニュアルをご覧下さい。







本章では、CP/M のみを使って、アセンブラによる8080のマシン語プログラムを作成する実習を行います。

8080のマシン語は、現在の多くの CP/M マシンで使われている Z80上でもそのまま動作することは、よくご承知のことでしょう。

ソフトウェアを開発する場合、CP/M の持つ各コマンドの機能を、フルに活用しなければなりません。CP/M に含まれているビルトイン・コマンドや、ユーティリィー・プログラム(トランジェント・プログラム)のほとんどは、CP/M でソフトウェアを開発する場合の支援ツールなのです。どのような時に、どのコマンドをどう使うか。この Know How はそれぞれのユーザーが、経験を積んで修得するほかはないのかも知れません。しかし本書により、各コマンドの機能の詳細は理解することができます。後はそれをどう応用するかの問題なのです。

では、プログラムのフローチャートの作成→ソース・ファイルの作成→アセンブル→デバッグ→完成までの全手順を実習してみましょう。

#### 5.1 作成するプログラムの目的

ソート・プログラムを作ってみましょう。ソートは、事務用アプリケーション・プログラムなどで欠くことのできない機能であり、ABC順や、アイウエオ順に文字列を並べ替えたり、数値を小さい(または大きい)順に並べ替えたりする機能のことです。

今回作成するプログラムは、その最も基本的なものであり、メモリ上の1バイトの値 ( $00\sim FFH$ :  $0\sim 255$ ) を、小さい順に並べ替える作業を行わせるものです。プログラムの仕様を次に示します。

#### 実習で作成するプログラムの仕様

メモリ上の、アドレス4000Hから4FFFHまでの4Kバイトにストアされている1バイト単位のデーータ(00~FFH)を、小さい順に同じエリアのメモリ内で並べ替えよ。

このプログラムが実行された時には、プログラム実行開始のメッセージを、終了の時には、プログラム終了のメッセージをコンソールに出力せよ。また、プログラム終了と同時にCP/Mに戻ること。

要するに、アドレス4000H~4FFFHの4KバイトのRAM上の無秩序なデータ(1バイト単位)を、同じエリア内で小さい順に並べ替えればよいのです。

では、このプログラム名を "SORT" として、作業に取り掛かりましょう。作業開始から完成までの基本的な手順を図示しておきます。




Figure-5.1.1 "SORT"プログラム開発手順

#### 5.2 フローチャートの作成

読者の中には、この程度のものならフローも何もいらず、キーボードに向って直接ソース・プログラムを叩き込んで行ける方も多いと思います。実は筆者も確たる見透しも立っていないのに "フローチャートよりキーボード"の誘惑に負けてしまう一人なのです。しかし、フローチャートを書くことこそ、ソフトウェア開発を能率よく最短時間で行うための大原則なのです。フローチャートを書くことは時間がかかってめんどうな仕事ですが、結局それが最短コースであることは誰もが認めるところです。簡単なプログラムであっても、極力フローを書きましょう。

さて、この "SORT" プログラムを本書の例題向きに、筆者が考えたフローチャートを、Figure-5. 2.1に示します。このプログラムを実現する手法は、他にも幾通りもあると思います。のちほど、読者自身も別のやり方でデザインされることをお勧めします。

このプログラムのフローの要点を解説しておきましょう.

(1) まずポインタとして、D、EおよびH、Lレジスタに、Yート・データ・エリアの先頭アドレス4000Hをセットしておきます。

ソート対象データ範囲 4000H~4FFFHの4Kバイト 比較基準データ Cレジスタ (00 → FFH) 被比較データのポインタ H, Lレジスタ ソート・データのストア・ポインタ D, Eレジスタ





Figure-5.2.1•a "SORT"プログラムのディーテイル・フローチャート(その1)



- (2) Cレジスタに、ソートするデータの最小の値である00をセットします。この値はループごとに 次々とインクリメントされます。
- (3) 4000Hから始まるH, Lポインタを次々と進めながら, H, Lレジスタでアドレスされるメモリの内容と, Cレジスタの値を比較して行きます.
- (4) もし一致したデータが発見されたら、そのデータを D, E レジスタでアドレスされるメモリに ストアします。ストアを行う前に、そこにあったデータを、一致したデータがあったアドレス (H, Lポインタ)に移し替えておきます。入れ替え処理を行った後、D, E および H, Lポインタをそれぞれ 1 つ進めておきます。
- (5) 同様に、H、Lポインタを次々と進めながら、H、Lレジスタでアドレスされるメモリのデータと、Cレジスタの値を比較して行きます。一致したデータが発見されたら再び 4)の処理を行います。
- (6) データ・エリアの最後 (4FFFH) まで比較検査したら、次はCレジスタの値を1つインクリメントして、5)のループを、今度は1つ大きい新しいデータ (Cレジスタの値) を基にくり返します。
- (7) このようなことを同様にくり返し、Cレジスタの値が、最大データであるFFHを過ぎると、全 データのソートが完了したことになり、このプログラムは終了します。

以上の要点を図化したものを Figure-5.2.2に示しておきます。なお、メッセージ出力の部分は  $^*$ システム・コール $^*$  と呼ばれる機能を使いますが、これについての詳細は、次巻「応用 CP/M」で解説します。




Figure-5.2.2 Cレジスタを使った実際のソート手順

#### 5.3 アセンブリ・ソース・ファイルの作成

使用レジスタや、その目的などをあらかじめ、きちんと定めてから、ソース・ファイルの作成に取りかかります。深く考えなければならない部分は紙の上に書いて検討しますが、そうでないものはどんどんキーボードから叩き込んで行けばよいでしょう。但し、その場合、プリンタ用紙をケチらずにふんだんに使用すること! リストの変更があった場合は、たとえ僅かな変更でも、どんどん新しいリストをプリントアウトすること。これがミスの少ないソース・ファイルを早く作成する秘訣です。使用するディスケットは、新しいディスケット(物理的に新しいという音味ではなく、"クリアな"

使用するディスケットは、新しいディスケット(物理的に新しいという意味ではなく、"クリアな"ということ)上にCP/Mシステムと共に、少なくとも次の5つのプログラム・ファイルをコピーしておき、そのディスケット上で各作業を行うのが能率的でしょう。

Figure-5.3.1 プログラム開発のために、ディスク上に用意しておくファイル.

では、ED によりソース・ファイルを作成する作業を始めます。

"SORT. ASM" というファイル名で ED を起動し、インサート・モード(I コマンド)に入ります。

# A>ED SORT.ASM / NEW FILE : \*i / ------小文字の / で. 1:

Figure-5.3.2 ソース・ファイルの作成。

インサート・モードに入ったら、次に示すソース・リストをキーインして行きます。

```
SORT PROGRAM for CP/M Learning System #2
    This program SORT 8 bit data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
   Y.MURASE
                100H
               4000H
                                DATA AREA TOP ADDRESS
DATTOP
       EQU
                               DATA AREA END ADDRESS
DATEND
       EQU
ENDADR
       EQU
                (DATEND+1) SHR 8
                                   HIGH B BIT OF NEXT '4FFF' = '50'
BDOS
       EQU
                0005H
                                SYSTEM CALL ENTRY POINT
       LXI
               D. MSGSTRT
                                :)
        MVI
                C, 9
                                ;)
       CALL
                BDOS
                                ;) START MESSAGE OUT SYSTEM CALL
       LXI
                D. DATTOP
                                SET TOP ADR IN D.E
                                SET TOP ADR IN H.L
        LXI
                H, DATTOP
                C. 0
                                SET O IN C
        MVI
NEXT1:
        MOV
                                GET DATA
                A,M
        CMP
                                COMPARE WITH C
                                IF A=C JUMP SORT:
                SORT
        JZ
                             *THIS STEP NOT A=C, GO NEXT DATA
        INX
                                SET HL FOR NEXT DATA ADR
                             *CHECK OF DATA END
NEXT2:
        MOV
                A.H
                                GET HIGH 8 BIT OF NEXT DATA ADR
        CPT
                ENDADR
                                COMRARE WITH HIGH 8 BIT OF BUF END ADR
                                ; IF NOT END, GO NEXT DATA
        JNZ
                NEXT1
                             *THIS STEP END OF DATA BUFFER
        INR
                                SET NEXT PATTERN
        JZ
                DONE
                                ; IF C=O JUMP PROGRAM END
                             *THIS STEP C=NEXT PATTERN, CONTINUE
        MOU
                H, D
        MOV
                L,E
                                ;)ADJUST D,E = H,L
        JMP
                NEXT1
                                C=NEXT PATTERN AND GO LOOP
                             *THIS STEP A=C. SORT THE DATA
SORT:
                                ;)
        LDAX
                D
        MOV
                M, A
                                ;)
        MUA
                A,C
                                ;)
                                1) DONE ONE DATA EXCHANGE PROCESS
        STAX
                D
                                INCREMENT SORT DATA STORE POINTER
        INX
                D
                                INCREMENT DATA POINTER
        INX
                H
        JMP
                NEXT2
                                JUMP CHECK DATA END ROUTINE
                             *PROGRAM END, RETURN TO CP/M
DONE:
        LXI
                D, MSGEND
                                ;)
        IVM
                C. 9
                                ;)
                BDOS
                                () END MESSAGE OUT SYSTEM CALL
        CALL
        RET
                                END OF THIS PROGRAM. RETURN TO CP/M
                ODH, OAH, 'SORT PROGRAM START NOW.....', ODH, OAH, '$'
MSGSTRT: DB
MSGEND: DB
                ODH, OAH, 'FUNCTION COMPLETE', ODH, OAH, '$'
        END
```

。 Figure-5.3.3 "SORT"のアセンブリ・ソース・プログラム

#### CP/Mによるマシン語開発実習

EDの機能をフルに活用し、ソース・ファイルが一応完成したら次のステップに進みます。この時点では "SORT" に関して、次の2つのファイルが出来ていることでしょう。

A>DIR SORT.\*/
A: SORT ASM : SORT BAK
A>

Figure-5.3.4 ソース・ファイルが出来上った時点での"SORT" に関するファイル.

#### 5.4 ソース・ファイルのアセンブル

アセンブルの実行を Figure-5.4.1に示します.

A>ASM SORT / CP/M ASSEMBLER - VER 2.0 016E 000H USE FACTOR END OF ASSEMBLY A>

Figure-5.4.1 アセンブルの実行.

この例では、アセンブル・エラーは発生せず、無事にアセンブルが終了しました。出来上ったオブジェクト・コードが 100H から 16DH の 6EH バイト長であることなどが示されています。もしアセンブル・エラーがある場合は、そのつどエラー・メッセージが出力され、また、アセンブルにより生成された PRN ファイルを見ることによっても、リスト上のどこのラインが何のエラーであるかを知ることができます。

アセンブルが終了した時点ではFigure-5.4.2に示すように、HEX と PRN のファイルが生成されています。

A>DIR SORT.\*/
A: SORT ASM : SORT BAK : SORT PRN : SORT HEX
A>

Figure-5.4.2 全 "SORT" ファイルの確認。

	; =====			
		s progr	am SORT 8 bit	for CP/M Learning System #2 data at address 4000H to 4FFFH (4K bytes)
0100		ORG	100H	
4000 =	DATTOP	EQU	4000H	DATA AREA TOP ADDRESS
AFFF =	DATEND	EQU	4FFFH	DATA AREA END ADDRESS
0050 =	ENDADR	EQU	(DATEND+1)	
0005 =	BDOS	EQU	0005H	SYSTEM CALL ENTRY POINT
0100 113701		LXI	D. MSGSTRT	
0103 0E09		MVI	C, 9	
0105 CD0500		CALL	BDOS	;) START MESSAGE OUT SYSTEM CALL
0108 110040		LXI	D, DATTOP	SET TOP ADR IN D,E
010B 210040		LXI	H, DATTOP	SET TOP ADR IN H,L
010E 0E00		MVI	C,0	SET O IN C
	NEXT1:	MOLL		
0110 7E 0111 B9		MOV	A,M	GET DATA
0112 CA2501		JZ	C	;COMPARE WITH C ;IF A=C JUMP SORT:
JIIZ CHZGOI		32	SUKI	*THIS STEP NOT A=C, GO NEXT DATA
0115 23		INX	H	SET HL FOR NEXT DATA ADR
	1 1			*CHECK OF DATA END
0116 7C	NEXT2:	MOV	A,H	GET HIGH 8 BIT OF NEXT DATA ADR
0117 FE50		CPI	ENDADR	COMRARE WITH HIGH 8 BIT OF BUF END ADF
0119 C21001		JNZ	NEXT1	; IF NOT END, GO NEXT DATA
	1			*THIS STEP END OF DATA BUFFER
011C OC 011D CA2E01		INR JZ	DONE	SET NEXT PATTERN
OTTO CHZEOT		32	DONE	; IF C=0 JUMP PROGRAM END *THIS STEP C=NEXT PATTERN, CONTINUE
0120 62	Attaches to be an ex-	MOV	H, D	THIS STEE C-NEXT PATTERN, CONTINGE
0121 6B		MOV	L,E	;)ADJUST D,E = H,L
0122 C31001		JMP	NEXT1	C=NEXT PATTERN AND GO LOOP
	1			*THIS STEP A=C, SORT THE DATA
	SORT:			
0125 1A 0126 77		LDAX	D	
0126 //		MOY	M, A	
0128 12		STAX	D D	) DONE ONE DATA EXCHANGE PROCESS
0129 13		INX	D	INCREMENT SORT DATA STORE POINTER
012A 23		INX	H	INCREMENT DATA POINTER
012B C31601		JMP	NEXT2	JUMP CHECK DATA END ROUTINE
	PONE			*PROGRAM END, RETURN TO CP/M
012E 115801	DONE:	LXI	D, MSGEND	
0131 0E09		MVI	C, 9	
0133 CD0500		CALL	BDOS	;) END MESSAGE OUT SYSTEM CALL
0136 C9		RET		; END OF THIS PROGRAM. RETURN TO CP/M
0137 ODOA534F 0158 ODOA465				ORT PROGRAM START NOW', ODH, OAH, '\$' UNCTION COMPLETE', ODH, OAH, '\$'
016E		END		

Figure-5.4.3 PRN ファイルのタイプアウト.

#### 5.5 DDTによるデバッグ

プログラムのデバッグを行う前に、まず 4000H~4FFFH 間のメモリに、適当にランダムなデータを用意しておかなくてはなりません。本来ならば、このエリアには、データ・エントリ・システムなどからのデータが入力され、それをこの"SORT"プログラムが値の小さい順に整理する、ということになるわけです。

ランダムなデータとして、ここでのデバッグ用には "DDT. COM" 自身のマシン語コードを代用して4000Hからロードします。

その実行とデータの確認をFigure-5.5.1に示します.

```
A>DDT / ----- ランダム・データ作りのためにDDTを起動。
DDT VERS 2.2
-F3000,6000,001 ---- 3000H~6000Hを0クリア.
-IDDT.COM /
            I とRコマンドで、DDT.COMを4000Hからロードする。
-R3F00 /
NEXT PC
5300 0100
-F5000, 6000, 00 / ---- 不用になった5000H~6000Hを再度 0 クリア
-D3FDO,502F/ ----- 出来上ったランダム・データの確認
-タガSORTプログラムでソートされる
4000 01 BC OF C3 3D 01 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 ...=.COPYRIGHT
4010 28 43 29 20 31 39 38 30 2C 20 44 49 47 49 54 41 (C) 1980, DIGITA
4020 4C 20 52 45 53 45 41 52 43 48 20 20 20 20 20 20 L RESEARCH
4030 44 44 54 20 56 45 52 53 20 32 2E 32 24 31 00 02 DDT VERS 2.2$1..
4040 C5 C5 11 30 01 0E 09 CD 05 00 C1 21 07 00 7E 3D ...0.......................
4050 90 57 1E 00 D5 21 00 02 78 B1 CA 65 01 0B 7E 12 .W...!..x.,e..~.
4060 13 23 C3 58 01 D1 C1 E5 62 78 B1 CA 87 01 08 78 .#.X...bx.....(
4070 E6 07 C2 7A 01 E3 7E 23 E3 6F 7D 17 6F D2 83 01 ...z. ~#.a).o...
4080 1A 84 12 13 C3 69 01 D1 2E 00 E9 0E 10 CD 05 00 ....i.....
4090 32 5F 1E C9 21 66 1E 70 2B 71 2A 65 1E EB 0E 11 2_..!f.p+q*e...
40A0 CD 05 00 32 5F 1E C9 11 00 00 0E 12 CD 05 00 32 ...2 .........2
40B0 5F 1E C9 21 68 1E 70 2B 71 2A 67 1E EB 0E 13 CD _..!h.p+q*g....
40C0 05 00 C9 21 6A 1E 70 2B 71 2A 69 1E EB 0E 14 CD ...!j.p+q*i....
40D0 05 00 C9 21 6C 1E 70 2B 71 2A 6B 1E EB 0E 15 CD ...!1.p+q*k....
40E0 05 00 C9 21 6E 1E 70 2B 71 2A 6D 1E EB 0E 16 CD ...!n.p+q*m....
40F0 05 00 32 5F 1E C9 21 70 1E 70 2B 71 2A 6F 1E EB .. 2 .. !p.p+q *0..
4760 41 20 42 20 20 20 44 20 20 20 48 20 20 20 53 50 A B
4770 20 20 50 53 57 20 3F 3F 3D 20 1E 4D 06 00 21 45 PSW ??= .M..!E
```

```
4780 C3 A2 O6 C3 AA O6 C3 CF OD C3 B6 OB C3 DD OB C3 ......
4790 C7 OB C3 O5 OC C3 2D OC C3 90 OC C3 66 OC C3 1F
47A0 OC C9 E3 22 4A OF E3 C3 OO OO 2A O6 OO 22 AB O6
                                       !.. ".. ! .. " ... 20.
47B0 21 A2 06 22 01 00 21 00 00 22 06 00 AF 32 4F
                                     OF
47C0 21 00 01 22 0C 00 22 5D 0F 22 B7 0F 22 B9 0F 21 !..".."].".."..!
47D0 00 01 31 B7 OF E5 21 02 00 E5 2B 2B 22 B7 OF E5 ..1...!...++"...
47E0 E5 22 4D OF 3E C3 32 3B 00 21 B6 06 22 39 00 3A ."M. > .2B.!.. "9.:
47F0 5D 00 FE 20 CA FE 06 21 00 00 E5 C3 AD 09 31 AF
                                       1.. ...!.....1.
4800 OF CD 93 09 DA OD 07 21 80 06 22 06 00 CD 15 OC
4810 3E 2D CD C7 OB CD B6 OB CD DD OB FE OD CA FE O6
                                       >-......
..^#V..~....
          23 56 EB E9 7E 07 AB 0B AB 0B C6 07 AB
4830 19 19 5E
4850 09 AB OB AB OB AB OB AB OB 9C 09 7A OA C3 OA BF
4F00 78 C3 F3 OD E1 F1 CA 28 OE 23 22 B9 OF EB 21 A8 X.....(.#"...!.
4F10 06 4E 23 46 CD 57 08 DA 28 0E CD C8 0D 2A 4A 0F .N#F.W..(....*J.
4F20 EB 3E 82 B7 37 C3 85 08 FB 2A 4D OF 7C B5 CA 4E .>..7....*M.I..N
4F30 OE 2B 22 4D OF CD 1F OC C2 4E OE 3A 4C OF B7 C2 .+"M....N.:L...
4F50 OD 3E 2A CD C7 OB 2A B9 OF CD 93 O9 D2 62 OE 22 .>*...*.....B."
                     22 5D OF C3 FE 06 11 OD
                                       .....*.. "].....
4F60 OC OO CD 2E OC 2A B7 OF
                                       .!/.~.#.#....T
4F70 00 21 2F OF 7E AO 23 BE 23 CA 81 OE 14 1D C2 74
4FBO OE 5A 16 00 C9 2A B9 OF 46 23 E5 CD 6E OE 21 49 .Z...*..F#..N.!I
4F90 OF 73 21 9C OE 19 19 5E 23 56 EB E9 BB OE EO OE .S!.... **V.....
4FAO BB OE EO OE BE OE F2 OE O4 OF 26 OF 26 OF 23 OF
4FBO 23 OF 19 OF 26 OF 14 OF CD CE OE C2 29 OF CD D9 #...&....)...
4FCO OE C3 29 OF 3A AB O6 BB CO 3A A9 O6 BA C9 C1 E1 ..).......
4FDO 5E 23 56 23 E5 C5 C3 C4 OE 2A B5 OF 5E 23 56 C9 ^#V#....*..^#V.
ソート・プログラムの対象はここまで、
-^C ---- Ctrl-Cでリプートして、CP/Mに戻る.
A>
```

Figure-5.5.1 デバッグのために、ランダム・データを作る.

ソートされるデータの準備が終ったら、"SORT. HEX"のインテル HEX 形式のオグジェクト・ファイルを、DDT を使ってメモリにロードします。Figure-5.5.2に、ロードと  $2\sim3$  の DDT コマンドの実行を示します。

```
A>DDT SORT.HEX/ ---- DDTを起動し、ASMにより生成されたHEXオプジェクト・ファイルをロードする。
DDT VERS 2.2
NEXT PC
016E 0000
-D100,16FJ---SORTプログラムのマシン語の確認.
0110 7E B9 CA 25 01 23 7C FE 50 C2 10 01 0C CA 2E 01 ~..%.#I.P.....
0120 62 6B C3 10 01 1A 77 79 12 13 23 C3 16 01 11 5B bk...wy..#...X
0130 01 0E 09 CD 05 00 C9 0D 0A 53 4F 52 54 20 50 52 ......SDRT PR
0140 4F 47 52 41 4D 20 53 54 41 52 54 20 4E 4F 57 2E OGRAM START NOW.
0160 4F 4E 20 43 4F 4D 50 4C 45 54 45 0D 0A 24 0B 7B ON COMPLETE.. $. (
-6100,125 J---- 最初のデータが見つかった時点のアドレス,125Hにブレーク・ポイントを置いて最初から実行.
SORT PROGRAM START NOW..... SORTプログラムからの出力.
*0125 --- -125Hでプレークがかかった.
-T20 / - - 一続けて20ステップをトレース実行。
COZ1MOE1I1 A=00 B=0000 D=4000 H=403E S=0100 P=0125 LDAX D
COZIMOEIII A=01 B=0000 D=4000 H=403E S=0100 P=0126 MDV M.A
COZ1MOE1I1 A=01 B=0000 D=4000 H=403E S=0100 P=0127 MDV
                                                    A,C
COZ1MOE1I1 A=00 B=0000 D=4000 H=403E S=0100 P=0128 STAX D
COZIMOE111 A=00 B=0000 D=4000 H=403E S=0100 P=0129 INX D
COZIMOE1I1 A=00 B=0000 D=4001 H=403E S=0100 P=012A INX
COZ1MOE1I1 A=00 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=012B JMP
                                                     0116
COZ1MOE1I1 A=00 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=0116 MDV A,H
COZ1MOE1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=0117 CPI
                                                     50
C1ZOM1E1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=0119 JNZ
                                                     0110
C1ZOM1E1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=0110 MDV
                                                     A, M
C1ZOM1E1I1 A=02 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=0111 CMP
                                                     C
COZOMOEOI1 A=02 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=0112 JZ
                                                     0125
COZOMOEOI1 A=02 B=0000 D=4001 H=403F S=0100 P=0115 INX
                                                     H
COZOMOEOI1 A=02 B=0000 D=4001 H=4040 S=0100 P=0116 MDV
                                                     A,H
COZOMOEOI1 A=40 B=0000 D=4001 H=4040 S=0100 P=0117 CPI
                                                     50
C1ZOM1E1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=4040 S=0100 P=0119 JNZ
                                                     0110
C1Z0M1E1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=4040 S=0100 P=0110 MDV
                                                     A,M
C1ZOM1E1I1 A=C5 B=0000 D=4001 H=4040 S=0100 P=0111 CMP
COZOM1E1I1 A=C5 B=0000 D=4001 H=4040 S=0100 P=0112 JZ
                                                     0125
COZOM1E1I1 A=C5 B=0000 D=4001 H=4040 S=0100 P=0115 INX
                                                     H
COZOM1E1I1 A=C5 B=0000 D=4001 H=4041 S=0100 P=0116 MDV
COZOM1E1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=4041 S=0100 P=0117 CPI
                                                     50
C1ZOM1E1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=4041 S=0100 P=0119 JNZ
                                                     0110
C1ZOM1E1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=4041 S=0100 P=0110 MDV
                                                     A,M
C1ZOM1E1I1 A=C5 B=0000 D=4001 H=4041 S=0100 P=0111 CMP
COZOM1E1I1 A=C5 B=0000 D=4001 H=4041 S=0100 P=0112 JZ
                                                     0125
COZOM1E1I1 A=C5 B=0000 D=4001 H=4041 S=0100 P=0115 INX
COZOM1E111 A=C5 B=0000 D=4001 H=4042 S=0100 P=0116 MDV
                                                     A.H
COZOM1E1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=4042 S=0100 P=0117 CPI
                                                     50
C1ZOM1E1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=4042 S=0100 P=0119 JNZ
                                                     0110
C1ZOM1E1I1 A=40 B=0000 D=4001 H=4042 S=0100 P=0110 MOV
                                                     A, M*0111
-D4000,400F / ----上のトレースから、口のデータガ入れ替ったことが分かる.
4000 00 BC OF C3 3D 01 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 ...=.COPYRIGHT
-D4030, 403F /
4030 44 44 54 20 56 45 52 53 20 32 2E 32 24 31 01 02 DDT VERS 2.2$1..
```

Figure-5.5.2 DDT による "SORT HEX" のロードとデバッグ作業.

この後さらに、DDT の機能をフルに活用してデバッグ作業を行います。通常の場合は「バグあり→ED でソース・リスト修正→再アセンブル→DDT」このくり返しになります。

DDT で本プログラムをデバッグする場合、次の点に注意して下さい。本プログラムの最終出口は、CP/M にもどるために、"RET"(C9H)を用いています。DDT上で、プログラムを最後まで走らせる時には、この"RET"のアドレスでブレークをかけるか、または"RET"を"RST7"(FFH)に変更してから行って下さい。さもないと暴走することになります。

プログラムの修正をくり返し、バグはないと判断できれば、次に "COM" ファイルを作り、さらにいろいろな条件でテストを行います。(もちろん最初から COM ファイルを作って、デバッグに利用してもかまいません)。

注) 4章の4.6「DDT コマンド」の項でさらに詳しく本プログラムのデバッグを行っています。必 ず参照して下さい。

#### 5.6 COMファイルを作り、総合テスト

プログラムが一応機能するらしいので、LOAD コマンドで、この場合の最終プログラム形体である "SORT. COM" を作り、総合的なテストを行います。

アセンブラにより生成された "SORT. HEX" から、"SORT. COM" に変換する LOAD コマンドの実行を、Figure-5.6.1に示します.

#### A>LOAD SORT /

FIRST ADDRESS 0100 LAST ADDRESS 016D BYTES READ 006E RECORDS WRITTEN 01

A>

Figure-5.6.1 LOAD コマンドで COM ファイルを作る.

LOAD コマンドの実行が終り、メッセージに示されているように、プログラム・バイト長 6 E (HEX) のオブジェクトが出来ました。

ここで、すべての "SORT" に関するファイルを STAT コマンドで見てみましょう.

```
A>STAT SORT. # /
 Recs
       Bytes
               Ext Acc
                 1 R/W A: SORT. ASM
   14
           2k
   14
           2k
                  1 R/W A: SORT. BAK
    1
           1k
                  1 R/W A: SORT. COM
    3
                  1 R/W. A: SORT. HEX
           3k
                  1 R/W A: SORT. PRN
Bytes Remaining On A: 204k
A>
```

Figure-5.6.2 すべての "SORT" ファイルの確認.

このように最終的な "SORT. COM" を得るために、これだけのファイルが開発途上で作られたわけです。

では、最終的な形体の "SORT. COM" のテストを始めましょう。その前に、再び DDT を使って Figure-5.5.1と同様に、あらかじめランダム・データを用意しておきます。

データの用意ができたら、"SORT. COM" を実行します。それを Figure-5.6.3に示します。

## A>SORT J SORT PROGRAM START NOW..... この間にソート作業が行われている. FUNCTION COMPLETE

Figure-5.6.3 一応完成した "SORT" プログラムの実行.

一応,目的通りSTARTメッセージが出力されてから、少し時間がかかり、終了メッセージが出力されてCP/Mにもどっています。

問題の $4000H\sim4FFFH$ 間のデータはどうなったでしょう。ちゃんとソートされたでしょうか? 実行後のデータ・エリアを DDT のダンプ・コマンドで確認したものを Figure-5.6.4に示します。

A>

```
40F0 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 .....
4310 OB OC OC OC OC .....
4380 OC OC OC OC OC OD .....
43CO OD OD OD OD OD OD OD OD OD OE OE OE OE OE OE ......
4700 32 32 32 32 32 32 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 2222224444556666
4710 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 6666667777788888
4720 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 3A 3A 3A 3A 8899999999911111
4730 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3B 3C 3C 3C 3C 3D 3D 3D 3D :::::::<
4760 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3F 3F 3F 3F 3F 40 40 40 40 >>>>>>??????@@@@
4790 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 AAABBBBBBBBCCCCC
47EO 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 FFFFGGGGGGGGHHH
4BOO B4 B4 B4 B4 B4 B5 B5 B5 B6 B6 B6 B6 B7 B7 B7 B7 ......
4830 B7 B7 B8 B8 B9 .....
4840 BA BA BB BB BB BB BB BB BC BD BD BE BE BE BE BE ........
```

```
4B50 BE BF BF CO CO CO ......
4860 CO CO CO CO CO CO CO C1 ........
4870 C1 C2 C2 C2 C2 C2
4BCO C2 C3 C3 C3 C3 C3 ......
4F10 E6 E7 E7 E9 E9 E9
4F20 E9 EA EA EB ......
4F40 ED EE EE FO FO FO FO F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
4F50 F1 F1 F1 F1 F2 F3 .....
4F60 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F4 F4 F4 F4 F5 F5 F5
4F70 F5 F6 F6 F6
4F80 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F8 F9 F9 F9 F9 F9 F9
4F90 F9 FA FB FB FB FB FC FC FD FE FE FE FE FE FE FE
```

Figure-5.6.4 実行後のデータの確認。

このように、きれいに小さい順に並んでいます。一見、正常に機能をしているようですが、この結果はほんとうに正しいのでしょうか。これを確かめる方法は 4000H~4FFFH 間のもとのデータを、00がいくつあるか、01はいくつあるか、02はいくつあるか、……と調べて行き、結果と比較すればよいわけです。しかし、4 Kバイトものデータを人間が行うのはだいぶシンドイ話です。幸い筆者は、昔作った "MMON" (Mモニタ) なるものに、バイト・サーチの機能があるので、このプログラムを利用して結果のチェックを行ってみました。

再び DDT を使って、元のランダム・データを作り、"MMON"でチェックを行っている様子を Figure 5.6.5に示します。

```
A>MMON J
-S 4000 4FFF 34 / ----サーチ・コマンドで、4000H~4FFFH間にある "34H" のデータを捜し出す。
44EB 34 04
49B8 34 B7
            これだけあった.
4C8F 34 B7
4D8D 34 E1
-S 4000 4FFF BA J ---- 次は "BAH".
49C7 BA C2
4FCC BA C9 これだけあった.
-S 4000 4FFF FO / ---- 次は "FOH".
43D7 FO OF
48E3 FO 07
            これだけあった.
4BEA FO 6F
4B34 FO F5
-S 4000 4FFF FC / ---- 次は "FCH".
4ECO FC FA
            これだけあった。
4FF6 FC OE
```

Figure-5.6.5 結果の詳細な検証.

このように Search  $4000H\sim4FFFH$  で、"34" が 4 個、"BA" が 2 個、"F0" が 4 個、"FC" が 2 個存在していることが、判明しました。 Figure-5.6.4の結果と照し合わせると、合致することが確認されます。

プログラムは完全に機能したようです。しかしまだ安心してはいけません。「ほかのデータならどうか?」、「並び方が特別な場合は?」、などなど、あらゆるケースの場合を想定して、フローチャートの見直しや実動テストをくり返してから、やっと「実用可能」ということになるのです。

以上が、CP/M のみを使った、マシン語のソフトウェア開発の一例です。最後にこのプログラムのマシン語である "SORT. COM'' をDUMP コマンドで示しておきます。

#### CP/Mによるマシン語開発実習

注) この "SORT" プログラムは、簡素化のためにスタック・ポインタをユーザー・プログラムであらたに設定せずに、CP/M の使用しているスタック・ポインタをそのまま使っています。 CCPからユーザー・プログラムに制御が移った時点では、CCP内の7レベルのスタックが使用可能です。もしこれよりスタックが深くなるプログラムでは、この方法をとることができませんので、ユーザー・プログラム内でスタック・ポインタの処理をするようにして下さい。但し、システム・コール内ではスタックを消費しません(システム・コール内部で処理される)。従ってユーザーは、システム・コール内のスタックについてまで考慮する必要はありません。

以上の開発には、CP/M に付属の開発ツールのみを使用しましたが、マシン語開発ツールには、さらに強力なものが各社から発売されています。

例えば、デジタルリサーチ社の "MAC"、 "RMAC" は、CP/M 上で走らせるソフトウェア開発のための、非常に便利な各種ルーチンを、ライブラリ形式で含んだ、8080、 Z80両用のマクロアセンブラであり、 "RMAC" はさらにリロケータブル・マクロアセンブラになっています。

また同社からは、Z80用のデバッガとして、DDT とコマンド・コンパチブルなシンボリック・インストラクション・デバッガ "ZSID" があります (第4章 Figure-4.6.7参照)。

マイクロソフト社の "MACRO-80" も,8080, Z80両用のリロケータブル・マクロアセンブラであり、このアセンブラから出力されるオブジェクト形式が、8 ビット・マイクロコンピュータのリロケータブル・オブジェクト形式の標準となっています。

(これらの開発ツールの使用実例は、次巻の「応用 CP/M」で紹介します。)

開発ツールはその他にも、異種 CPU や、16ビット CPU とのクロスアセンブラを始め、各種豊富にそろっており、この環境の良さは、CP/M 以外には望めないでしょう。

#### あとがき

本書「実習 CP/M」により、今まで使ったこともなかった、幾つかの有用なコマンドを発見された方も多いと思います。本書は、CP/M の実用書として、内容、読みやすさ共、読者側に立って実際に"使える"書として構成しました。きっと多くのユーザーから愛用していただけると思います。本シリーズを通して、何かお気付きの点がございましたら、アスキー出版の出版部までお知らせ下されば幸いです。

CP/M シリーズ第3巻 (最終編)「応用 CP/M」では、CP/M 上で走るマシン語開発に不可欠の「システム・コール 全解説」を始め、COBOL、FORTRAN、BASIC、PL/I、PL/M、PASCAL、FORTH、C、……など、代表的な言語によるソフト開発を、同一テーマを対象に紹介する「各種高級言語によるソフトウェア開発実習」や、今話題のビジネス・プログラムの実行例紹介、それに、リロケータブル・マクロアセンブラによるモジュール別マシン語開発法、マクロライブラリの利用法などを中心に、CP/M の高度な応用について解説します。

今、CP/Mを取り巻く状勢は、ますます活発になり、大手企業が本格的にCP/Mへの参入を開始しました。CP/M人口はさらに急速度で拡大して行くことになるでしょう。



### 索引

A	
B	
CCP	
D       145         DDT       153         DIR       35         DMA       25         DMA バッファ・エリア       25         Dn       99,102         DOS       17,25         DUMP       14,164	
E 99,103 ED 127 EOF: 99,124	

ERA
Ext. 73
F
FCB25,160
20,100
G
$G_{n} \cdots 99,106$
н
H99,106
I
IEEE-4886
INP:125
10 バイト・・・・・・7,24
IPL20
L
L99,110
LOAD150
LST:6,124
LXI145
M
$M{\cdot}{\cdot}{\cdot}{\cdot}{\cdot}{\cdot}{\cdot}{\cdot}{\cdot}{\cdot}{\cdot}{\cdot}{\cdot}{$
MOV145
MOVCPM 173
N
$N {\cdots} 99,111$
NUL:124
0
O99,113,135

QRG145	USER67
0S11	
OUT:126	V
	V100,120
P	
PIP86	W
PIPパラメータ95,99	W · · · · · · 100, 121
Pn100, 117	
PRN:124	Z
PUN:6, 124	Z100,121
	Z80·····3
Q	
Q100,118	ア
	アクセス・アトリビュート73
R	アクティブ20
R100,118	アサイン91
RDR:5,124	アスキー・キャラクタ153
REN47	アスキー・ファイル14,43,99
RS-232C6	アセンブラ65,140,185
R/O55,72,75	アトリビュート35,41,75
R/W·····56,72,75	アペンド128,136
	イニシャル・プログラム・ローダ20
S	ウォーム・スタート・ベクトル23
S100,118	ウォーム・スタート72
SAVE60	ウォーム・ブート21,64
SP145	エクステンション38,134,166
STAT71	エクステント84
SUBMIT165	エディット・バッファ127,129
SYS41	エラー・メッセージ32,65
SYSGEN170	オブジェクト・コード153
	オブジェクト・ファイル113
т	オペランド146,153
Tn100, 119	オペレーション・コード146
TPA11,25,60,62,161,173	オペレーティング・システム11
TYPE14,43	
	カ
U	紙テープ・パンチャ6
U100,120	紙テープ・リーダ5

カレント・ユーザー・エリア57
擬似インストラクション146
キャリー155
偶数パリティ155
コールド・スタート72,78
コールド・スタート・ローダ17
コールド・ブート・ローダ17,20
コマンド・メニュー80
コンソール4,5,40,123
コンソール・デバイス91
コンピュータ3
#
サブミット・ファイル165
シーケンシャル・ファイル74
周辺装置4,5
システム・エリア21
システム・コール24,25,164,188
システム・スクラッチ・エリア21
システム・ディスケット16,180
システム・トラック17,19,171
ジャンプ・ベクトル162
スキュー17,40
スキュー・ファクタ18
スタック・ポインタ155
セクタ・・・・・・16,40
セントロニクス規格6
ソース・ディスケット89
属性75
ソフトウェア4
A Section of the sect
タブ・スペース100
チャネル・スイッチ23
ディスク・アロケーション・マップ41,75
ディスク・システム4
ディスク・ドライブ4
ディレクトリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

デバッガ	153, 161
デバッグ	156
テンポラリ・ファイル	128, 129
ドライブ	4
トラック	
トランジェント・コマンド	
トランジェント・プログラム	161
ナ	
ニーモニック	
ヌルレコード	99,109
//	
ハードウェア	
ハード・ディスク	
バックアップ・ファイル	
バッチ処理	
パリティ・ビット	
パンチ・デバイス	
ビルトイン・コマンド	
ファイル・コントロール・ブロック	
ファイル・マッチ	
フィジカル・デバイス5	
プリンタ	
ブレーク・ポイント	
ブレーク・メッセージ	
フローチャート	
プログラム・カウンタ	
ヘッド・ウィンドウ	
ヘッド・ロード	17
マ	
マイナス	
ミニフロッピー・ディスク	4,16
ヤ ユーザー・エリア11,21,67,	
ユーザー・エリア11,21,67,	99, 106, 161

ラ
ライト・プロテクト76,85
ライン・アセンブラ62
ライン・アセンブル153
ランダム・アクセス・ファイル74
ランダム・レコード・ポジション25
リーダ・デバイス94
リード・オンリー55,85
リード/ライト89
リスタート・ベクトル25
リスト・デバイス93
リネーム47,50
11 - 1 00 04 70

リロケート11,180
ログイン・ディスク24,28
ロジカル・エクステント73,74
ロジカル・デバイス5,23,79,124
#135
\$ DIR76
\$ R/O75
\$ R/W·····75
\$ SYS75
> · · · · · · 135
?135

ナナナナナナナナナナ 著者落書きナナナナナナナナ

#### 村瀬 康治

筆者にとって、アンケートはがきの批評は、よかれあしかれ、たいへんうれしいものです。「入門CP/M」について、その中の愉快な一つを紹介したいと思います。

[全文]「初めてCP/Mについて知った私にも、よくわかりました。 (マイコン歴1年)もう一息くわしく、と思いますが、続巻に期待して目をつぶることにします。FM-8買ったら、CP/M走らせるからね! 大学に入るまで待ってて・」

岡山のY. Tさん、どうもありがとう. 出版部のスタッフも一同、大笑いしました. しかし世間はとっても冷たく、アスキーの人達もみんな根はいい人ばかりなんですが、きっと待っていてくれないと思います. でも大丈夫. その気力さえあれば、すぐに追い付き、追い越して行けるでしょう. がんばってね.

話は変って、筆者のメイン・マシンのCP/Mは、 $UNIX\ like(?)$ のCP/Mなのです。このCP/Mシリーズを書くために、スクリーン OUTを必要に応じて、そのままファイルにしてしまう機能を、BIOSに追加したのです。

コンソールも "ファイル" になり得るUNIXに、そこだけは似ています。 起動時には、"Book CP/M" などと、 変なメッセージが出ます。

テレビ朝日技術局勤務 初版時 35才

#### 実習CP/M

アスキー・ラーニングシステム②実習コース

1983年8月20日 第1版9刷発行 定価1,800円

著 者 村瀬·康治 発行者 塚本慶一郎

発行所 株式会社 アスキー

〒107 港区南青山 5 -11 - 5 住友南青山ビル5F

振 替 東京4-161144

電 話 03-486-7111(代表)

©1983 ASCII Corporation. Printed in Japan.

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部について (ソフトウェア及びプログラムを含む),株式会社アスキーから文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することは禁じられています。

編集担当者 井芹昌信 印刷 壮光舎印刷

ISBN4-87148-601-X C3055 ¥1800E